

AVS4YOU-Hilfe: AVS Video Editor

# AVS4YOU-Hilfe



#### www.avs4you.com/de

© Online Media Technologies, Ltd., UK. 2004 - 2012 Alle Rechte vorbehalten

## Kontakt

Wenn Sie Kommentare, Vorschläge oder Fragen betreffend der **AVS4YOU**-Programme haben oder Ihnen eine Funktion eingefallen ist, durch die unser Produkt verbessert werden kann, wenden Sie sich bitte zu jeder Zeit an uns.

Bei der Registrierung des Programms erhalten Sie Recht auf technische Unterstützung.

Allgemeine Informationen:	info@avs4you.com
Technische Unterstützung:	support@avs4you.com
Vertrieb:	sales@avs4you.com
Hilfe und weitere Dokumentation:	help@avs4you.com

### Technische Unterstützung

Die **AVS4YOU**-Programme erfordern keine professionellen Kenntnisse. Wenn Sie auf ein Problem stoßen oder eine Frage haben, schlagen Sie in der **AVS4YOU-Hilfe** nach. Wenn Sie trotzdem keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an unsere Support-Mitarbeiter.

(1) Hinweis:: Nur registrierte Anwender erhalten technische Unterstützung.

AVS4YOU bietet mehrere Formen des automatischen Kundendienstes:

#### AVS4YOU-Supportsystem

Man kann das **Unterstützungsformular** auf unserer Website unter <u>http://support.avs4you.com/de/login.aspx</u> verwenden, um Fragen zu stellen.

#### • Unterstützung per E-Mail

Es ist auch möglich, technische Fragen und Problembeschreibung per E-Mail an support@avs4you.com zu senden.

**Hinweis**: Um Ihre Anfragen schnell und effizient zu beantworten und entstandene Schwierigkeiten zu lösen, muss man folgende Informationen angeben:

- Name und E-Mail-Adresse, die bei der Registrierung verwendet wurden;
- Systemparameter (CPU, verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte etc.);
- Betriebssystem;
- Ihr Audiogerät (Hersteller und Modell), das an Ihrem Computer angeschlossen ist;
- Detaillierte Schritt-für-Schritt-Beschreibung Ihrer Handlungen.

Bitte hängen Sie **KEINE** weiteren Dateien an Ihre E-Mail an, wenn darum die Mitarbeiter des AVS4YOU.com-Kundendienstes extra nicht gebeten haben.

## Quellen

Die Dokumentation für Ihre AVS4YOU-Programme ist in unterschiedlichen Formaten verfügbar:

#### Im Produkt eingeschlossene Hilfe (.chm-Datei) und Online-Hilfe

Um die Größe der herunterzuladenden Installationsdateien für Programme zu reduzieren, wurde die im Produkt eingeschlossene Hilfe aus der Installationsdatei ausgeschlossen. Aber sie kann immer nach Bedarf von unserer Website heruntergeladen werden. Bitte besuchen Sie unsere AVS4YOU-Website unter <u>http://onlinehelp.avs4you.com/de/index.aspx</u>, um die aktuellen Versionen der ausführbaren Hilfedateien herunterzuladen, sie zu starten und in den Ordner mit den AVS4YOU-Programmen zu installieren. Danach kann man sie aus dem **Hilfe**-Menü der installierten AVS4YOU-Programme verwenden.

Die **Online-Hilfe** schließt den kompletten Inhalt der im Produkt eingeschlossenen Hilfedatei sowie alle Aktualisierungen und Links zu zusätzlichen Anleitungsmaterialien ein, die im Web verfügbar sind. Die **Online-Hilfe** ist auf unserer Website zu finden: <u>http://onlinehelp.avs4you.com/de/index.aspx</u>. Bitte beachten Sie, dass die vollständigste und aktuellste Version der AVS4YOU-Hilfe immer im Internet verfügbar ist.

#### **PDF-Dokumentation**

Die Offline-Hilfe gibt es auch als .pdf-Datei, die für Drucker optimiert ist. Alle PDF-Hilfedateien sind von den Programmseiten auf der AVS4YOU-Website (<u>http://www.avs4you.com/de/index.aspx</u> und <u>http://onlinehelp.avs4you.com/de/index.aspx</u>) zu herunterladen. Damit man die AVS4YOU-PDF-Hilfedateien lesen und drucken kann, muss ein PDF-Leseprogramm auf Ihrem PC installiert sein.

#### Benutzeranleitungen

Sie haben Zugang zu einer Vielzahl von Quellen, die Ihnen helfen alle Möglichkeiten der AVS4YOU-Programme auszunutzen. Die Schrittfür-Schritt-Benutzeranleitungen bieten Hilfe nicht nur für unerfahrene Anwender, sondern auch für die, die eine Aufgabe erfüllen wollen, aber nicht Bescheid wissen, was zu tun ist. Bitte besuchen Sie die Sektion der AVS4YOU-Website mit **Benutzeranleitungen** unter <u>http://www.avs4you.com/de/Guides/index.aspx</u>, um detaillierte Hinweise für unterschiedliche Programme und Aufgaben zu lesen.

#### Technische Unterstützung

Besuchen Sie die **AVS4YOU-Support**-Website unter <u>http://support.avs4you.com/de/login.aspx</u>, um Fragen betreffend der Installation, Registrierung und des Gebrauchs der AVS4YOU-Programme zu stellen. Verwenden Sie auch unsere E-Mail-Adresse <u>support@avs4you.com</u>.

#### Downloads

Sehen Sie die Sektion **Downloads** unserer Website unter <u>http://www.avs4you.com/de/downloads.aspx</u>, da finden Sie kostenlose Updates, Probeversionen und andere nützliche Programme. Unsere Programme werden ständig aktualisiert, es werden öfters neue Versionen der populärsten Programme sowie ganz neue Anwendungen veröffentlicht.

# Überblick

Willkommen beim **AVS Video Editor**, einem leistungsvollen, völlig funktionsfähigen und einfachen im Gebrauch Programm für die Arbeit mit Videodaten! Unsere Anwendung bietet Ihnen eine Anzahl von wunderbaren Möglichkeiten für die Erstellung professionell wirkender Video- und Audiodateien, die die Arbeit mit Videos einfach und konstruktiv machen. Die einzigartige Bedienfläche ist universal für alle Anwenderkategorien.

#### Mit dem AVS Video Editor kann man folgende Aufgaben schnell und einfach erfüllen:

- Erstellen Sie Ihre Videos sehr einfach, denn der AVS Video Editor ist in erster Linie für die Anwender gedacht, die keine Erfahrungen im Bereich der Videobearbeitung haben;
- Wählen Sie einen oder mehrere innovative Videoeffekte und Übergänge, wenden Sie Text sowie Vor- und Nachspann in Ihrem Video an, experimentieren Sie mit dem Effekt Bild-im-Bild oder Farbstanze;
- Verwenden Sie eine moderne **Zeitachse** oder ein **Storyboard** für präzise Bearbeitung, einfache und verständliche Navigierung und Anwendung der Videoeffekte;
- Stabilisieren Sie Ihr Video und beseitigen Sie das Bildzittern, führen Sie die Farbverbesserung des Bildes durch;
- Fügen Sie einen oder mehrere **Audiotracks** in Ihre Mediadatei ein, korrigieren Sie den **Klang**, **mixen Sie oder schneiden Audioclips**, **nehmen Sie Ihre Stimme** oder Live-Musik auf und kombinieren Sie Audiotracks mit Video;
- Teilen Sie Video in Szenen auf und löschen ungewünschte Episoden;
- Bearbeiten Sie Videos in praktisch **allen Formaten**, **speichern** Sie Filme in AVI (DivX, Xvid etc.), MP4 (inkl. Sony PSP und Apple iPod), WMV, 3GP, 3G2, QuickTime (MOV), DVD, VOB, VRO, MPEG-1, 2, 4, MPG, DAT, MJPEG, Real Video (RM, RMV);
- Speichern Sie Videoprojekte für PC, DVD, Blu-ray, DivX/Xvid-Disk, tragbares Gerät, Web, übertragen Sie Ihre Sammlung auf PSP, iPod, Archos, Creative ZEN Vision, Mobiltelefon, tragbaren DVD-Player, brennen Sie Ihre Sammlung auf CD-R/RW, DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD-RAM, Double/Dual Layer;
- Benutzen Sie fertige individuelle Menüstile für jeden Anlass und Geschmack;

Um den AVS Video Editor auszuführen, öffnen Sie das Start-Menü und wählen Sie Alle Programme -> AVS4YOU -> Video -> AVS Video Editor.

### Bedienfläche des Programms

Das Hauptfenster vom AVS Video Editor besteht aus den folgenden Elementen:



- Oberes Menü wird benutzt, um den Zugang zu den Hauptfunktionen des Programms zu bekommen.
- Zentrale Buttons werden benutzt, um einen schnellen Zugang zu den grundsätzlichen Bearbeitungsoptionen des Programms zu bekommen.
- Datei- und Effektbereich beinhaltet importierte Mediadateien, verfügbare Übergänge, Effekte, ermöglicht die Verwaltung der Stimmenaufnahme und Kapitelerstellung.
- Vorschaubereich wird benutzt, um sich importierte Mediadateien, Übergänge und Effekte sowie das Ergebnis der Bearbeitung anzusehen.
- Zeitachsen-/Storyboardbereich wird benutzt, um Ihre Videos, Effekte und Übergänge hinzuzufügen und zu verwalten.

### Oberes Menü

Der **AVS Video Editor** kann durch die Elemente des **oberen Menüs** bedient werden. Das flexible System der Menüelemente ist ein perfektes Tool für die Navigation und Bedienung der Anwendung sowie Kontrolle aller Vorgänge.

Das **obere Menü** hat folgende Struktur:

#### Menüsektion "Datei"

Element	Tastaturkürzel	Beschreibung
Neues Projekt erstellen	Strg+N	Benutzen Sie diese Option, um ein neues Projekt zu starten, neue Videos in Ihren zukünftigen Film einzufügen und zu bearbeiten sowie in eine Datei oder auf eine Disc zu speichern.
Projekt öffnen	Strg+0	Benutzen Sie diese Option, um ein vorher gespeichertes Projekt zu öffnen, es zu bearbeiten oder das Video in eine Datei oder auf eine Disc zu speichern.
Projekt neu öffnen		Benutzen Sie diese Option, um ein vorher gespeichertes Projekt zu öffnen, das in der Liste mit den zuletzt geöffneten/gespeicherten Projekten vorhanden ist.
Projekt speichern	Strg+S	Benutzen Sie diese Option, um das gerade bearbeitete Projekt zu speichern.
Projekt speichern unter	Shift+Strg+S	Benutzen Sie diese Option, um das gerade bearbeitete Projekt unter einem anderen Namen zu speichern.
Mediabibliothek importieren		Benutzen Sie diese Option, um die Mediadateien aus einer exportierten Bibliothek zu laden.
Mediabibliothek exportieren		Benutzen Sie diese Option, um eine Datei zu erstellen, die die Informationen über alle in den <b>AVS Video Editor</b> geladenen Mediadateien enthält.
Mediadateien laden	Strg+I	Benutzen Sie diese Option, um die Mediadateien in allen unterstützten Formaten in den <b>Datei- und Effektbereich</b> des Programms zu importieren, damit man sie bei der Filmerstellung benutzen kann.
Video von Kamera übertragen	Strg+R	Benutzen Sie diese Option, um den <b>AVS Video Recorder</b> auszuführen und Video von einem Videogerät zu übertragen, das an Ihrem PC angeschlossen ist.
Video vom Bildschirm aufnehmen		Benutzen Sie diese Option, um den <b>AVS Screen Capture</b> auszuführen und alles auf Ihrem Desktop aufzunehmen.
Erstellen	Strg+P	Benutzen Sie diese Option, um den Film in eines der unterstützten Formate zu speichern und auf eine Disc zu brennen oder ihn auf ein tragbares Gerät zu übertragen.
Beenden		Benutzen Sie diese Option, um die Arbeit mit dem <b>AVS Video Editor</b> abzuschließen.

#### Menüsektion "Bearbeiten"

Element	Tastaturkürzel	Beschreibung
Rückgängig machen	Strg+Z	Benutzen Sie diese Option, um die letzte durchgeführte Aktion rückgängig zu machen. Wenn diese Option nicht verfügbar ist, bedeutet es, dass keine Aktion durchgeführt wurde, die rückgängig gemacht werden kann.

Wiederholen	Shift+Strg+Z	Benutzen Sie diese Option, um die letzte durchgeführte Aktion zu wiederholen.
Objekt		Benutzen Sie diese Option, um das ausgewählte Objekt zu bearbeiten, das im <b>Zeitachsen-/Storyboardbereich</b> untergebracht wurde. Abhängig vom Typ des Objekts (Video, Übergang, Audio oder Effekt) und von der ausgewählten Ansicht ( <b>Zeitachse</b> oder <b>Storyboard</b> ) sind unterschiedliche Bearbeitungsoptionen verfügbar.
Linie		Benutzen Sie diese Option, um die Position der Dateien auf der <b>Zeitachse</b> und das Layout der Effektlinien zu ändern. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Ansicht <b>Storyboard</b> ausgewählt wurde.
Kapitel		Benutzen Sie diese Option, um die Kapitel für das erstellte Video zu bestimmen. Das kann nützlich sein, wenn man <b>das Ausgabevideo auf DVD</b> - oder <b>Blu-ray</b> -Disc speichern und <b>ein Menü dafür erstellen</b> möchte.
Aufteilen		Betätigen Sie diesen Button, um das Video in zwei Teile an der aktuellen Cursorposition aufzuteilen.
Standbild		Betätigen Sie diesen Button, um ein Standbild des Videos an der aktuellen Cursorposition zu erstellen.
Stabilisierung		Betätigen Sie diesen Button, um Ihr Videobild zu stabilisieren.
Bildseitenverhältnis		Benutzen Sie diese Option, um das Bildseitenverhältnis des Ausgabevideos abhängig vom tragbaren Gerät zu ändern, das für die Wiedergabe benutzt wird.
Lautstärke und Balance		Benutzen Sie diese Option, um die Lautstärke des Tons im Ausgabevideo einzustellen. Hier ist es auch möglich, den Anteil des Tons vom Hauptvideo und vom hinzugefügten Soundtrack zu ändern, das Audio im Hauptvideo komplett stumm zu schalten und nur den hinzugefügten Soundtrack erklingen zu lassen usw.
Einstellungen	Strg + Eingabetaste	Benutzen Sie diese Option, um sich die Programmeinstellungen anzusehen und sie zu bearbeiten.

#### Menüsektion "Ansicht"

Element	Tastaturkürzel	Beschreibung
Zeitachse		Benutzen Sie diese Option, um von der Hauptansicht auf die <b>Zeitachse</b> umzuschalten, um die <b>Videoeffekte</b> , <b>Audiotracks</b> usw. hinzufügen zu können.
Storyboard		Benutzen Sie diese Option, um von der Hauptansicht auf das <b>Storyboard</b> umzuschalten, um die Videos und <b>Übergänge</b> hinzufügen sowie ihre Eigenschaften ändern zu können.
Zoom		Benutzen Sie diese Option, um das Video und die Effekte auf der <b>Zeitachse</b> zu verkleinern bzw. zu vergrößern. Diese Option ist verfügbar, wenn die Ansicht <b>Storyboard</b> gewählt wurde.
Sektion		Benutzen Sie diese Option, um zwischen den <b>zentralen Buttons</b> umzuschalten.
Ansicht		Benutzen Sie diese Option, um die Ansicht der Dateien und Effekte im <b>Datei- und</b> <b>Effektbereich</b> zu ändern. Sie können zwischen <b>Vorschaubilder</b> und <b>Details</b> wählen.
Sortieren nach		Benutzen Sie diese Option, um die Mediadateien im <b>Datei- und Effektbereich</b> nach der <b>Importzeit</b> (wann sie in den <b>Datei- und Effektbereich</b> importiert wurden), nach ihren <b>Namen</b> , <b>Änderungsdatum</b> , <b>Typ</b> und <b>Größe</b> zu ordnen, dabei kann man alle Elemente noch <b>auf- oder absteigend</b> sortieren.

### Menüsektion "Hilfe"

Element	Tastaturkürzel	Beschreibung
Hilfe	F1	Benutzen Sie diese Option, um die Hilfedatei vom AVS Video Editor zu öffnen.
Tipps anzeigen		Benutzen Sie diese Option, um die <b>Tipps</b> zu aktivieren. Sie werden angezeigt, wenn Sie einen der <b>zentralen Buttons</b> anklicken, um Sie zu beraten, wie diese Option verwendet werden kann.
AVS-Startseite		Benutzen Sie diese Option, um die AVS4YOU-Website zu besuchen.
AVS-Kundendienst-Seite		Benutzen Sie diese Option, um die AVS4YOU-Supportseite zu öffnen.
E-Mail an uns schicken		Benutzen Sie diese Option, um eine Nachricht zu erstellen und sie an unseren Kundendienst zu schicken.
Über		Benutzen Sie diese Option, um die Informationen über das Programm <b>AVS Video</b> <b>Editor</b> zu lesen.

## Zentrale Buttons

Die **zentralen Buttons** werden benutzt, um einen schnellen Zugang zu den grundsätzlichen Bearbeitungsoptionen des Programms zu bekommen. Die Buttons sehen Sie unten:

	Projekte	Mediabibliothek	W Übergänge	<b>Tip</b> Videoeffekte	T Text	2 Stimme	Diskmenü	Film erstellen
Ρ	rojekte	Benutzen Sie diese <b>Projekt</b> anhand o oder den Bildschim	en Button, ur ler Mediadate n aufzunehr	n die Seite <b>Pr</b> e eien von der Fe nen. Man kann	<b>ojekt starter</b> estplatte zu er auch eines d	<b>1</b> im Program stellen, die D er vorher ges	ım zu öffnen Dateien von ei Ipeicherten Pr	und dort <b>ein neues</b> ner Kamera zu übertragen ojekte neu öffnen.
Medi	abibliothek	Benutzen Sie diesen Button, um auf die Ansicht <b>Zeitachse</b> oder <b>Storyboard</b> umzuschalten. Dadurch kann man nach den importierten Mediadateien (Video-, Audio- und Bilddateien) suchen, sie zu der/dem <b>Zeitachse/Storyboard</b> hinzufügen, ihre Eigenschaften sehen sowie ändern.						
Üb	<i>iergänge</i>	Benutzen Sie diesen Button, um die verfügbaren <b>Übergänge</b> zu sehen und sie zu Ihrem Video hinzuzufügen.						
Vide	<b>T</b> eoeffekte	Benutzen Sie diesen Button, um die verfügbaren <b>Videoeffekte</b> zu sehen, sie zu Ihrem Video hinzuzufügen und zu bearbeiten.						
	T Text	Benutzen Sie diesen Button, um die verfügbaren <b>Text-Voreinstellungen</b> zu sehen, Text zu Ihrem Video hinzuzufügen und zu bearbeiten.						
S	otimme 🖉	Benutzen Sie diesen Button, um <b>Ihre Stimme</b> von einem Mikrofon aufzunehmen, das an der Eingangsbuchse der Soundkarte Ihres PCs angeschlossen ist.						
Di	skmenü	Benutzen Sie diesen Button, um Ihr Video <b>in Kapitel aufzuteilen</b> und ein spezielles <b>Diskmenü</b> für Ihren Film zu erstellen.						
Film	viewstellen	Benutzen Sie diesen Button, um das Projekt, an dem Sie arbeiten, als eine Videodatei zu <b>speichern</b> . Wählen Sie zwischen verschiedenen <b>Videoformaten</b> , die durch das Programm unterstützt werden.						

Wenn Sie das Programm zum ersten Mal starten, werden im **Vorschaubereich** die **Info-Tipps** angezeigt. Diese **Tipps** beraten Sie, wie man Hauptfunktionen des Programms verwenden kann. Schalten Sie zwischen den **zentralen Buttons** um, um neue Tipps für jede Option zu lesen.

Wenn Sie keine **Tipps** bei der Arbeit sehen möchten, klicken Sie einfach aufs Link **Schließen**. Wenn Sie **Tipps** deaktivieren wollen, markieren Sie das Kontrollfeld **Tipps nicht mehr anzeigen**. Sie können sie dennoch im Fenster **Einstellungen** des Programms aktivieren.

### Datei- und Effektbereich

Der Datei- und Effektbereich dient der Erfüllung der folgenden Aufgaben:

- hier werden alle ins Programm importierten Mediadateien angezeigt und neue Dateien können geladen werden;
- hier werden alle verfügbaren Effekte und Übergänge angezeigt;
- hier kann die Stimme von einem Mikrofon aufgenommen werden, das an der Soundkarte des Rechners angeschlossen ist;
- hier können die Kapitel für das Ausgabevideo erstellt werden.

Der Bereich sieht unterschiedlich aus, abhängig davon, welcher zentraler Button aktiviert ist.

#### Ansicht "Mediabibliothek"



Wenn man auf den Button **Mediabibliothek** klickt, werden im **Datei- und Effektbereich** die importierten Mediadateien angezeigt. Sie werden in die Kategorien gegliedert: **Alle**, **Video**, **Bild** und **Audio**. Jede importierte Datei wird abhängig von ihrer Kategorie mit einem speziellen Zeichen markiert: et alle - für Videos; e - für Bilder; - für Audiotracks.

Man kann eine der Kategorien wählen, damit alle verfügbaren Dateien des aktuell gewählten Typs (Video, Bild oder Audio) angezeigt werden. Hier ist ein Beispiel der gewählten Kategorie "Video":



Dank dem **linken Menü** kann man einen neuen Inhalt in die **Mediabibliothek** hinzufügen und ihn problemlos in der Sektion **Ordner** verwalten.

Wenn man ein Video oder andere Mediadateien hinzufügen will, muss man sie zuerst **importieren**. Klicken Sie dafür auf den Button **Mediadateien laden** und suchen Sie nach Mediadateien oder ziehen Sie sie und legen im Programmfenster ab. Man kann auch Video von einem Capturegerät **übertragen**, das an Ihrem PC angeschlossen ist, wenn man den Button **Video übertragen** betätigt, oder verwenden Sie den Button **Bildschirm aufnehmen**, um den **Desktop** aufzunehmen.

Die Sektion Ordner schließt Folgendes ein:

- Der Ordner **Aktuelles Projekt** zeigt die Mediadateien an, die in dem Projekt, an dem Sie arbeiten, verwendet werden.
- Der Ordner **Samples** enthält verschiedene Mediadateien, die Sie nach Ihrem Wunsch im Projekt verwenden können.
- Der Ordner **Backgrounds** zeigt die Bilddateien von verschiedenen Farben, die in Ihrem Projekt verwendet werden können.

Sie können Ihre eigenen Ordner erstellen, indem Sie den Button **Hinzufügen** verwenden, oder den unnötigen Ordner aus der Liste durch Betätigung des Buttons **Entfernen** löschen.

#### Ansicht "Übergänge/Videoeffekte/Text"

Wenn man auf den Button Übergänge, Videoeffekte oder Text klickt, wird die Liste der T T verfügbaren Übergänge, Video- oder Texteffekte angezeigt. Hier sehen Sie das Beispiel, Videoeffekte Text Übergänge wenn der Button Videoeffekte aktiviert ist: Videoeffekte Alle Videoeffekte Alle Videoeffekte Spezielle Effekte Effekte Sepia Alter Film Glasmosaik Puzzle Transformierungseffekte Zeichnungseffekte Glas Schnee Das linke Menü Ken Burns Aquarell Bleistiftskizze Lichtschein Wind Ausgrauen 00:00:00

Verwenden Sie das **linke Menü**, um alle verfügbaren Übergänge, Video-/Texteffekte anzuzeigen oder sie nach den Unterkategorien zu sortieren.

#### Ansicht "Stimme/Diskmenü"



Wenn man auf den Button **Stimme** klickt, werden die Einstellungen für die Stimmenaufnahme verfügbar. Gehen Sie zur Sektion **Stimmenaufnahme** über und finden Sie, wie der **Datei- und Effektbereich** aussehen wird.



Wenn man auf den Button **Diskmenü** klickt, wird die Liste mit allen verfügbaten Menüstilen verfügbar. Gehen Sie zur Sektion **Erstellung des Videomenüs** und finden Sie, wie der **Datei- und Effektbereich** aussehen wird.

Hinweis: Die Darstellung der Elemente im Datei- und Effektbereich kann geändert werden, wenn man den Schieberegler in der rechten oberen Ecke bewegt. Bewegen Sie ihn nach links, um die Vorschaubilder zu verkleinern und sie als eine Liste zu sehen oder nach rechts, um die Bilder zu vergrößern.

# Vorschaubereich

Der **Vorschaubereich** wird genutzt, um die Mediadateien (Video-, Audio- und Bilddateien), die Übergänge und Effekte aus dem **Datei- und Effektbereich** sowie das bearbeitete Video abzuspielen.



Benutzen Sie diese Buttons, um die Dateien abzuspielen und dadurch zu navigieren:

Button	Name	Beschreibung
	Abspielen	Betätigen Sie den Button, um die Wiedergabe der Videodatei zu beginnen. Sobald Sie darauf klicken, wird er zum Button <b>Pause</b> , damit man die Wiedergabe nach Bedarf pausieren kann.
	Stopp	Betätigen Sie den Button, um die Wiedergabe der Videodatei zu stoppen. Sobald Sie darauf klicken, geht der Suchleistenkursor zum Anfang der Datei über.
M	Vorheriges Einzelbild	Betätigen Sie den Button, um zum vorherigen Einzelbild in Ihrem Video überzugehen.
M	Nächstes Einzelbild	Betätigen Sie den Button, um zum nächsten Einzelbild in Ihrem Video überzugehen.
	Nächste Szene	Betätigen Sie den Button, um die nächste Szene in der Videodatei zu finden. Wenn man auf den Button klickt, wird er zum Button <b>Erkennung stoppen</b> umgewandelt, damit Sie Szenensuche nach Bedarf stoppen können.
	Vollbildansicht	Betätigen Sie den Button, damit der Vorschaubereich die gesamte Monitorfläche einnimmt.
	Schnappschuss	Betätigen Sie den Button, um einen Schnappschuss vom aktuellen Videoeinzelbild zu erstellen und ihn in eines der unterstützten Bildformate zu speichern.
	Stumm	Betätigen Sie den Button, um den Ton der abzuspielenden Videodatei ein- oder auszuschalten.

-

Lautstärke

Betätigen Sie den Button, um den Ton während der Videowiedergabe zu ändern.

Man kann auch die Wiedergabegeschwindigkeit mit dem Schieberegler **Wiedergabegeschwindigkeit** and ändern. Der Geschwindigkeitswert wird neben dem Schieberegler angezeigt.

Werte	Beschreibung
von <b>-16x</b> bis <b>-2x</b>	Wenn Sie diesen Wert einstellen, wird die Rückwärtswiedergabegeschwindigkeit erhöht
-1x	Wenn Sie diesen Wert einstellen, wird es <b>rückwärts</b> mit der normalen Geschwindigkeit abgespielt
von <b>-0,5x</b> bis <b>0x</b>	Wenn Sie diesen Wert einstellen, wird die <b>Rückwärtswiedergabegeschwindigkeit</b> gesenkt
von <b>0x</b> bis <b>0,5x</b>	Wenn Sie diesen Wert einstellen, wird die Wiedergabegeschwindigkeit gesenkt
1x	Wenn Sie diesen Wert einstellen, wird es vorwärts mit der normalen Geschwindigkeit abgespielt
von <b>2x</b> bis <b>16x</b>	Wenn Sie diesen Wert einstellen, wird die Vorwärtswiedergabegeschwindigkeit erhöht

Hinweis: Bei einem negativen Geschwindigkeitswert, wenn der Suchleistenkursor den Anfang der Datei erreicht, wird die Videodatei mit der normalen Geschwindigkeit abgespielt (+1x).

Um schneller durch Ihre Videodatei zu navigieren, verwenden Sie den Suchleistenkursor:

### Zeitachsen-/Storyboardbereich

Der Zweck des **Zeitachsen-/Storyboardbereichs** besteht in der Erstellung und Bearbeitung der Filme. Hier kann man Ihr Video erstellen, bearbeiten und unterschiedliche Effekte dazu hinzufügen. Der **Zeitachsen-/Storyboardbereich** wird in zwei Ansichtstypen dargestellt:

1. die Ansicht Zeitachse wird beim Hinzufügen unterschiedlicher Effekte benutzt: Videoeffekte, Audio, Text und Videoüberlagerung.

und

2. die Ansicht Storyboard wird benutzt, um Videos und Übergänge zum Zeitachsen-/Storyboardbereich hinzuzufügen.

Man kann einfach zwischen den beiden Ansichtstypen durch einen Klick auf den entsprechenden Button umschalten:



- wird betätigt, um auf die Ansicht Zeitachse umzuschalten;



- wird betätigt, um auf die Ansicht Storyboard umzuschalten.

#### Zeitachse

Die Ansicht Zeitachse erlaubt Ihnen die Exaktheit bei der Anwendung der Effekte und Bearbeitung der Videos zu erreichen.

	x 🗠 🕬 🐺	Schneiden 🛛 🎆 Gesc	twindigkeit 🔛 Farbe	🎼 Klang	Storyboard	🤹 🌉 • 🛛 Zoom: -	
	00:00:05.9	000111.8	00:00:17.8 00:00:	23.7 00:00:29.7	00:00:35.6	00:00:41.6	00:00:47.5 00:00:53.
22	MVI_UIS.vvi					1 <mark>2000</mark> mvt_00.	S.avi
4-					preda constant		
@ 🗋 🖺							
∞ a T							
© 4-							
∞ <u>∩</u> 16							
∞ ≙ 🙎							
4							

Der **AVS Video Editor** erlaubt Ihnen einen oder mehrere Effekte anzuwenden. Weitere Informationen über einzelne Effekte finden Sie in den entsprechenden Kapiteln. Auf der **Zeitachse** werden alle möglichen Bearbeitungsoptionen gleichzeitig angezeigt. Da sind die Linien für **Videoeffekte**, **Text**, **Videoüberlagerung** und **Audiomix** zu sehen, die für die Bearbeitung Ihrer Videoclips verwendet werden.

- Um eine Gruppe mit den angewandten Effekten einzublenden, muss man den Button '+' daneben betätigen, um sie auszublenden, klicken Sie auf '-'.
- Um den Audiotrack des **Hauptvideos** oder der **Videoüberlagerung** auszublenden, verwenden Sie den Button **4**–, um ihn anzuzeigen, verwenden Sie den Button **4**+.
- Um einen Effekt oder eine Mediadatei ins Ausgabevideo einzuschließen oder ihn bzw. sie daraus auszuschließen, muss man den Button Linie aktivieren/deaktivieren 💿 benutzen.
- Um eine Linie beim Anwenden der Effekte zu sperren, muss man den Button Linie sperren/entsperren 🕋 benutzen.

#### Storyboard

Die Ansicht **Storyboard** erlaubt die Reihenfolge der Videoclips mit den **Übergängen** dazwischen zu sehen. Man kann die Reihenfolge der Clips in Ihrem Video ändern. Um die Clips zum **Storyboard** hinzuzufügen, ziehen Sie sie aus dem **Datei- und Effektbereich** und legen sie an entsprechender Stelle im **Storyboard** ab. Genauso werden Übergänge hinzugefügt.



#### Symbolleiste des Storyboard-/Zeitachsenbereichs

Beim Wählen einer Linie mit Video oder Effekt auf der **Zeitachse** bzw. dem **Storyboard** werden bestimmte Buttons auf der **Symbolleiste** verfügbar:

**Hinweis**: Die Buttons auf der Symbolleiste variieren abhängig vom gewählten Element und können für bestimmte Elemente fehlen oder zur Verfügung stehen. Einige Buttons können im Listenmenü **Mehr Optionen** zu finden sein.

Button	Name	Beschreibung
7	Aufteilen	Betätigen Sie diesen Button, um das Video in zwei Teile an der aktuellen Kursorposition aufzuteilen. Dieser Button ist nur dann verfügbar, wenn ein Videoclip auf der <b>Zeitachse</b> gewählt ist.
×	Löschen	Betätigen Sie diesen Button, um das ausgewählte Element (Videoclip mit einstellbarem Übergang, Videoeffekt, Text, Videoüberlagerung oder Audiomix) von der <b>Zeitachse</b> bzw. dem <b>Storyboard</b> zu entfernen.
	Alle löschen	Betätigen Sie diesen Button, um alle Elemente (Videoclips sowie Übergänge) aus dem <b>Storyboard</b> zu entfernen.
	Nach links	Betätigen Sie diesen Button, um den Videoclip in Richtung des Filmanfangs (d.h. nach links im <b>Storyboard</b> ) zu bewegen. Dieser Button ist nur dann verfügbar, wenn ein Videoclip auf dem <b>Storyboard</b> gewählt ist.
۲	Nach rechts	Betätigen Sie diesen Button, um den Videoclip in Richtung des Filmendes (d.h. nach rechts im <b>Storyboard</b> ) zu bewegen. Dieser Button ist nur dann verfügbar, wenn ein Videoclip auf dem <b>Storyboard</b> gewählt ist.
5	Rückgängig	Betätigen Sie diesen Button, um die zuletzt durchgeführte Operation rückgängig zu machen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, bedeutet es, dass keine Aktion rückgängig gemacht werden kann.
٢	Wiederholen	Betätigen Sie diesen Button, um die zuletzt durchgeführte Operation zu wiederholen.
	Schneiden	Betätigen Sie diesen Button, um die Dauer Ihres Videoclips und der Videoüberlagerung einzustellen. Weitere Informationen darüber finden Sie in der Sektion <b>Videoschneiden</b> . Dieser Button ist nur dann verfügbar, wenn ein Videoclip oder Videoüberlagerungseffekt auf der <b>Zeitachse</b> bzw. dem <b>Storyboard</b> gewählt ist.
<b></b>	Geschwindigkeit	Betätigen Sie diesen Button, um die <b>Wiedergabegeschwindigkeit</b> Ihres Videos zu ändern. Dieser Button ist nur dann verfügbar, wenn ein Videoclip auf der <b>Zeitachse</b> bzw. dem <b>Storyboard</b> gewählt ist.
	Farbe	Betätigen Sie diesen Button, um Farbtonumfang, Farbe und Schärfe Ihres Videos zu <b>korrigieren</b> . Dieser Button ist nur dann verfügbar, wenn ein Videoclip auf der <b>Zeitachse</b> bzw. dem <b>Storyboard</b> gewählt ist.
-	Klang	Betätigen Sie diesen Button, um einige <b>Audioeffekte</b> auf den Audiotrack in Ihrem Video anzuwenden. Dieser Button ist nur dann verfügbar, wenn ein Videoclip auf der <b>Zeitachse</b> bzw. dem <b>Storyboard</b> gewählt ist.
0 <b>-1</b> 0	Stabilisierung	Betätigen Sie diesen Button, um das Videobild zu <b>stabilisieren</b> und Flackern oder Verschwimmen zu reduzieren, die bei der Kamerabewegung produziert werden. Dieser Button ist nur dann verfügbar, wenn ein Videoclip auf der <b>Zeitachse</b> bzw. dem <b>Storyboard</b> gewählt ist.
	Videoeffekte	Betätigen Sie diesen Button, um den Videoeffekt, der <b>direkt zum Hauptvideo</b> hinzugefügt wurde, zu bearbeiten. Dieser Button ist nur dann verfügbar, wenn der Videoclip mit dem

4

		angewendeten Effekt auf der Zeitachse bzw. dem Storyboard gewählt ist.
	Übergang	Betätigen Sie diesen Button, um die Dauer des gewählten Übergangs einzustellen. Dieser Button ist nur dann verfügbar, wenn ein Übergang auf der <b>Zeitachse</b> bzw. dem <b>Storyboard</b> gewählt ist.
T2	Effekt bearbeiten	Betätigen Sie diesen Button, um das entsprechende Fenster zu öffnen und die <b>Eigenschaften</b> des Effekts zu ändern. Dieser Button ist nur dann verfügbar, wenn ein Videoeffekt auf der <b>Zeitachse</b> verfügbar ist.
	Dauer	Betätigen Sie diesen Button, um die Dauer des gewählten Elements auf der <b>Zeitachse</b> zu ändern. Dieser Button ist nur dann verfügbar, wenn ein Videoeffekt oder Text auf der <b>Zeitachse</b> gewählt ist.
Т	Text bearbeiten	Betätigen Sie diesen Button, um entsprechende Fenster zu öffnen und die <b>Eigenschaften</b> des Texts zu ändern. Dieser Button ist nur dann verfügbar, wenn ein Text auf der <b>Zeitachse</b> gewählt ist.
ħ	Überlagerung bearbeiten	Betätigen Sie diesen Button, um entsprechende Fenster zu öffnen und die <b>Eigenschaften</b> der Videoüberlagerung zu ändern. Dieser Button ist nur dann verfügbar, wenn eine Videoüberlagerung auf der <b>Zeitachse</b> gewählt ist.
1	Farbe ändern	Betätigen Sie diesen Button, um das Fenster <b>Farbe</b> zu öffnen und die gewählte Farbe zu bearbeiten oder eine neue Farbe hinzuzufügen. Dieser Button ist nur dann verfügbar, wenn ein Hintergrundbild auf der <b>Zeitachse</b> gewählt ist.
	Storyboard	Betätigen Sie diesen Button, um auf die Ansicht <b>Storyboard</b> umzuschalten.
	Zeitachse	Betätigen Sie diesen Button, um auf die Ansicht Zeitachse umzuschalten.
2	Lautstärke und Ballance	Betätigen Sie diesen Button, um das Fenster <b>Lautstärke und Ballance</b> zu öffnen und diese Audioeinstellungen zu <b>bearbeiten</b> .
-	Bildseitenverhältnis des Projekts	Betätigen Sie diesen Button, um das <b>Bildseitenverhältnis des Projekts</b> zu ändern. Wenn man den schwarzen Pfeil anklickt, hat man die Varianten: <b>4x3</b> , <b>16x9</b> und <b>Benutzerdefiniert</b> .
	Zoom	Betätigen Sie den Schieberegler <b>Zoom</b> , um das Video und Effekte auf der <b>Zeitachse</b> zu vergrößern/verkleinern. Klicken Sie auf den Button <b>Volle Größe</b> , um den Zoom zu deaktivieren. Diese Option ist deaktiviert, wenn Sie auf die Ansicht <b>Storyboard</b> gewechselt haben.

# Expressmenü der Dateien

Den Zugang zu allen Operationen, die man mit importierten Mediadateien im **Datei- und Effektbereich** durchführen kann, bekommt man am leichtesten durchs Expressmenü. Wählen Sie die gewünschte Mediadatei und klicken Sie darauf mit der rechten Maustaste:

Aktuelles Projekt	Alle	Video	Bild	Audio		
MVI_001		Zum H Videou Zum A	łauptvide überlager sudiomix h	o hinzufügi ung hinzufi inzufügen	en ügen oder erse	tzen
		Mehrf Szene Ton e	ach schne n erkenne xportierei	eiden en n		
	×	Umbe Lösch Alle w	nennen en ählen			
		Eigen	schaften			

Hier lassen sich die folgenden Operationen wählen (abhängig vom Dateityp):

#### Expressmenü der Videodateien

	Zum Hauptvideo hinzufügen
	Videoüberlagerung hinzufügen oder ersetzen
	Zum Audiomix hinzufügen
	Schneiden
	Mehrfach schneiden
	Szenen erkennen
	Ton exportieren
	Cache-Speicherung beginnen
	Umbenennen
×	Löschen
	Alle wählen
	Eigenschaften

Zum Hauptvideo hinzufügen	Benutzen Sie diese Option, um den gewählten Videoclip zum <b>Zeitachsen-/Storyboardbereich</b> hinzuzufügen und ihn in den Ausgabefilm einzuschließen.
Videoüberlagerung hinzufügen oder ersetzen	Benutzen Sie diese Option, um den gewählten Videoclip zum <b>Zeitachsen-/Storyboardbereich</b> hinzuzufügen und auf der Linie <b>Videoüberlagerung</b> abzulegen.
Zum Audiomix hinzufügen	Benutzen Sie diese Option, um den Audiotrack des gewählten Videoclips zum <b>Zeitachsen-/Storyboardbereich</b> hinzuzufügen und auf der Linie <b>Audiomix</b> abzulegen.

÷.

Schneiden	Benutzen Sie diese Option, um das Fenster <b>Schneiden</b> zu öffnen und die Dauer des gewählten Videoclips zu ändern.
Mehrfach schneiden	Benutzen Sie diese Option, um das Fenster <b>Mehrfach schneiden</b> zu öffnen und die Dauer des gewählten Videoclips zu ändern.
Szenen erkennen	Benutzen Sie diese Option, um im gewählten Videoclip <b>Szenen erkennen</b> zu lassen und ihn in Szenen aufzuteilen.
Ton exportieren	Benutzen Sie diese Option, um aus dem gewählten Videoclip <b>Ton zu exportieren</b> und ihn in .mp3- oder unkomprimiertes .wav-Format zu speichern. Der exportierte Audiotrack wird automatisch in die <b>Audio</b> sektion der <b>Mediabibliothek</b> importiert.
Cache-Speicherung beginnen	Benutzen Sie diese Option, um die Cache-Speicherung der gewählten Datei zu beginnen. Diese Option ist nur für die Dateien mit hoher Auflösung verfügbar und wenn die entsprechende Option in den <b>Einstellungen</b> des Programms aktiviert ist.
Umbenennen	Benutzen Sie diese Option, um den Namen des Videoclips in der Mediabibliothek zu ändern.
Löschen	Benutzen Sie diese Option, um gewählte Videos der Mediabibliothek zu löschen.
Alle wählen	Benutzen Sie diese Option, um alle Videos der <b>Mediabibliothek</b> zu markieren.
Eigenschaften	Benutzen Sie diese Option, damit das Eigenschaftenfenster der Videodatei angezeigt wird.

Wenn die Videodatei **geschnitten** oder in die **Szenen gegliedert** wurde, sehen Sie das folgende Menü:

	Explorer		
	Zum Hauptvideo hinzufügen		
	Videoüberlagerung hinzufügen oder ersetzen		
	Zum Audiomix hinzufügen		
	Umbenennen		
×	Löschen		
	Alle wählen		
	Eigenschaften		

Explorer	Benutzen Sie diese Option, um den Ordner mit den erkennten Szenen des gewählten Videoclips zu öffnen.
Zum Hauptvideo hinzufügen	Benutzen Sie diese Option, um den gewählten Videoclip zum <b>Zeitachsen-/Storyboardbereich</b> hinzuzufügen und ins Ausgabevideo einzuschließen.
Videoüberlagerung hinzufügen oder ersetzen	Benutzen Sie diese Option, um den gewählten Videoclip zum <b>Zeitachsen-/Storyboardbereich</b> zur Linie <b>Videoüberlagerung</b> hinzuzufügen.
Zum Audiomix hinzufügen	Benutzen Sie diese Option, um den Audiotrack des gewählten Videoclips zum <b>Zeitachsen-/Storyboardbereich</b> zur Linie <b>Audiomix</b> hinzuzufügen.
Umbenennen	Benutzen Sie diese Option, um den Namen des Videoclips in der <b>Mediabibliothek</b> zu ändern.
Löschen	Benutzen Sie diese Option, um gewählte Videos aus der Mediabibliothek zu löschen.
Alle wählen	Benutzen Sie diese Option, um alle Videos in der <b>Mediabibliothek</b> zu markieren.

Eigenschaften	Benutzen Sie diese Option, damit das <b>Eigenschaftenfenster des Videoclips</b> angezeigt wird.
	wird.

### Expressmenü der Bilddateien

	Zum Hauptvideo hinzufügen
	Videoüberlagerung hinzufügen oder ersetzen
	Zum Audiomix hinzufügen
5	Gegen Uhrzeigersinn drehen
Ċ	Im Uhrzeigersinn drehen
	Cache-Speicherung beginnen
	Umbenennen
×	Löschen
	Alle wählen
	Eigenschaften

Zum Hauptvideo hinzufügen	Benutzen Sie diese Option, um gewähltes Bild zum <b>Zeitachsen-/Storyboardbereich</b> hinzuzufügen und es in den Ausgabefilm einzuschließen.
Videoüberlagerung hinzufügen oder ersetzen	Benutzen Sie diese Option, um den gewählten Videoclip zum <b>Zeitachsen/Storyboardbereich</b> hinzuzufügen und auf der Linie <b>Videoüberlagerung</b> abzulegen.
Gegen Uhrzeigersinn drehen	Benutzen Sie diese Option, um das Bild um 90 Grad nach links zu drehen. Das rotierte Bild wird als neue Datei gespeichert.
Im Uhrzeigersinn drehen	Benutzen Sie diese Option, um das Bild um 90 Grad nach rechts zu drehen. Das rotierte Bild wird als neue Datei gespeichert.
Cache-Speicherung beginnen	Benutzen Sie diese Option, um die Cache-Speicherung der gewählten Datei zu beginnen. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn die entsprechende Option in den <b>Einstellungen</b> des Programms aktiviert ist.
Umbenennen	Benutzen Sie diese Option, um den Namen des Bildes in der Mediabibliothek zu ändern.
Löschen	Benutzen Sie diese Option, um gewählte Bilder in der Mediabibliothek zu löschen.
Alle wählen	Benutzen Sie diese Option, um alle Bilder in der <b>Mediabibliothek</b> zu markieren.
Eigenschaften	Benutzen Sie diese Option, damit das Eigenschaftenfenster der Bilddatei angezeigt wird.

### Expressmenü der Audiodateien



Zum Audiomix hinzufügen	Benutzen Sie diese Option, um die gewählte Audiodatei zum <b>Zeitachsen-/Storyboardbereich</b> hinzuzufügen und sie in den Ausgabefilm einzuschließen.
Umbenennen	Benutzen Sie diese Option, um den Namen der Audiodatei in der Mediabibliothek zu ändern.
Löschen	Benutzen Sie diese Option, um die gewählte Audiodatei in der Mediabibliothek zu löschen.
Alle wählen	Benutzen Sie diese Option, um alle Audiodateien in der Mediabibliothek zu markieren.
Eigenschaften	Benutzen Sie diese Option, damit das Eigenschaftenfenster der Audiodatei angezeigt wird.

### Expressmenü der Farben

	Zum Hauptvideo hinzufügen		
	Videoüberlagerung hinzufügen oder ersetzen		
	Zum Audiomix hinzufügen		
	Umbenennen		
×	Löschen		
	Alle wählen		
	Eigenschaften		

Zum Hauptvideo hinzufügen	Benutzen Sie diese Option, um die gewählte Farbe zum <b>Zeitachsen-/Storyboardbereich</b> hinzuzufügen und sie in den Ausgabefilm einzuschließen.
Videoüberlagerung hinzufügen oder ersetzen	Benutzen Sie diese Option, um die gewählte Farbe zum <b>Zeitachsen-/Storyboardbereich</b> hinzuzufügen und auf der Linie <b>Videoüberlagerung</b> abzulegen.
Umbenennen	Benutzen Sie diese Option, um den Namen der Farbe in der Mediabibliothek zu ändern.
Löschen	Benutzen Sie diese Option, um die gewählte Farbe in der Mediabibliothek zu löschen.
Alle wählen	Benutzen Sie diese Option, um alle Farben in der <b>Mediabibliothek</b> zu markieren.
Eigenschaften	Benutzen Sie diese Option, damit das Eigenschaftenfenster der Farbe angezeigt wird.

# Tastaturkürzel

Die folgenden Tastaturkürzel sind bei der Arbeit mit dem AVS Video Editor verfügbar:

- Tastaturkürzel: Oberes Menü/Datei- und Effektbereich
- Tastaturkürzel: Zentrale Buttons
- Tastaturkürzel: Vorschaubereich/Player
- Tastaturkürzel: Zeitachse
- Tastaturkürzel: Schneiden/ Mehrfach schneiden/ Eigenschaftenfenster der Videoeffekte/ Eigenschaftenfenster der Videoüberlagerung
- Tastaturkürzel: Diskmenü

#### Tastaturkürzel: Oberes Menü/Datei- und Effektbereich

Tastaturkürzel	Entsprechender Button	Beschreibung
Strg+N	Neues Projekt erstellen	Benutzen Sie es, um ein neues Projekt zu erstellen, neue Videos zu Ihrem zukünfigen Film hizuzufügen, zu bearbeiten und in eine Datei oder auf eine Disk zu speichern.
Strg+0	Projekt öffnen	Benutzen Sie es, um ein vorher gespeichertes Projekt für die Bearbeitung zu öffnen oder ein Video in eine Datei oder auf eine Disk zu speichern.
Strg+S	Projekt speichern	Benutzen Sie es, um das Projekt zu speichern, das gerade bearbeitet wird.
Shift+Strg+S	Projekt speichern unter	Benutzen Sie es, um das Projekt, das gerade bearbeitet wird, unter einem anderen Namen zu speichern.
Strg+I	Mediadateien laden	Benutzen Sie es, um Mediadateien aller unterstützten Typen in den <b>Datei- und</b> <b>Effektbereich</b> zu laden, so dass man sie für die Filmerstellung benutzen kann.
Entf	Entfernen	Benutzen Sie es, um die gewählte Mediadatei vom <b>Datei- und Effektbereich</b> zu entfernen.
F2	Umbenennen	Benutzen Sie es, um die gewählte Mediadatei auf dem <b>Datei- und Effektbereich</b> umzubenennen.
Strg+A	Alle wählen	Benutzen Sie es, um alle Mediadateien im Datei- und Effektbereich auszuwählen.
Strg+R	Video von Kamera übertragen	Benutzen Sie es, um den <b>AVS Video Recorder</b> zu starten und Video vom Capturegerät, das an Ihrem PC angeschlossen ist, zu übertragen.
Strg+P	Film erstellen	Benutzen Sie es, um den Film in eines der unterstützten Formate zu speichern und ihn auf eine Disk zu brennen oder auf ein tragbares Gerät zu übertragen.
Eingabetaste	Zur unteren Ebene	Benutzen Sie es, um die erkannten Szenen Ihres Videos in der <b>Mediabibliothek</b> zu sehen. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn die Option <b>Szenen erkennen</b> aktiviert ist.
Rückschritttaste	Zur oberen Ebene	Benutzen Sie es, um zur Kategorie der <b>Mediabibliothek</b> überzugehen, die vor dem Erkennungsprozess gewählt wurde (Kategorie <b>Alle</b> oder <b>Video</b> ). Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn die Option <b>Szenen erkennen</b> aktiviert ist.
Strg+Z	Rückgängig machen	Benutzen Sie es, um die zuletzt durchgeführte Operation rückgängig zu machen. Wenn diese Option nicht verfügbar ist, heißt es, dass keine Operation durchgeführt wurde, die rückgängig gemacht werden kann.

Shift+Strg+Z/ Strg+Y	Wiederholen	Benutzen Sie es, um die zuletzt durchgeführte Operation zu wiederholen.
Strg+Eingabetaste	Einstellungen	Benutzen Sie es, um die Einstellungen des Projekts und des Videos zu ändern.
F1	Hilfe	Benutzen Sie es, um die Hilfedatei für den AVS Video Editor zu öffnen.

#### Tastaturkürzel: Zentrale Buttons

Tastaturkürzel	Entsprechender Button	Beschreibung	
Strg+1	Projekte	Benutzen Sie es, um die Seite <b>Projekt starten</b> im Programm zu öffnen und dort <b>ein</b> <b>neues Projekt</b> anhand der Mediadateien von der Festplatte zu erstellen, die Dateien von der Kamera zu übertragen oder den Bildschirm aufzunehmen. Man kann auch eines der vorher gespeicherten Projekte neu öffnen.	
Strg+2	Mediabibliothek	Benutzen Sie es, um auf die Ansicht <b>Zeitachse</b> oder <b>Storyboard</b> des Hauptvideos umzuschalten. Es kann benutzt werden, um nach der importierten Mediadatei (Video-, Audio- und Bilddatei) zu suchen, sie in den <b>Zeitachsen-/Storyboardbereich</b> hinzuzufügen, ihre Eigenschaften zu sehen und zu ändern.	
Strg+3	Übergänge	Benutzen Sie es, um verfügbare <b>Übergänge</b> zu sehen und sie zu Ihrem Video hinzuzufügen.	
Strg+4	Videoeffekte	Benutzen Sie es, um verfügbare <b>Videoeffekte</b> zu sehen, sie zu Ihrem Video hinzuzufügen und zu bearbeiten.	
Strg+5	Text	Benutzen Sie es, um verfügbare <b>Texteinstellungen</b> zu sehen, den Text zu Ihrem Video hinzuzufügen und zu bearbeiten.	
Strg+6	Stimme	Benutzen Sie es, um Ihre <b>Stimme</b> durch ein an Ihrem PC angeschlossenes Mikrofon aufzunehmen.	
Strg+7	Diskmenü	Benutzen Sie es, um für Ihr Video <b>Kapitel zu erstellen</b> . Man kann sie bei der <b>Erstellung</b> <b>eines Diskmenüs</b> benutzen, wenn Sie Ihr Video auf eine DVD- oder Blu-ray-Disc speichern möchten.	

### Tastaturkürzel: Vorschaubereich/Player

Tastaturkürzel	Entsprechender Button	Beschreibung
Strg+ Zwischenraumtaste	Abspielen/Pause	Benutzen Sie es, um das Video, das gerade bearbeitet wird, oder den gewählten Effekt oder Übergang im <b>Vorschaubereich</b> abzuspielen oder die Wiedergabe zu pausieren. Diese Tastenkombination ist für alle Fenster verfügbar, wo es den Player gibt.
Strg+Alt+S	Stopp	Benutzen Sie es, um die Wiedergabe der Videodatei zu stoppen. Jedes Mal, wenn Sie den Button fürs Stoppen der Wiedergabe verwenden, geht der Suchleistencursor zum Anfang der Datei über.
Alt+Pfeil nach links	Vorheriges Einzelbild	Benutzen Sie es, um zum vorherigen Einzelbild des Videos, das gerade bearbeitet wird, oder zum gewählten Effekt oder Übergang im <b>Vorschaubereich</b> überzugehen. Diese Tastenkombination ist für alle Fenster verfügbar, wo es den Player gibt.

Alt+Pfeil nach rechts	Nächstes Einzelbild	Benutzen Sie es, um zum nächsten Einzelbild des Videos, das gerade bearbeitet wird, oder zum gewählten Effekt oder Übergang im <b>Vorschaubereich</b> überzugehen. Diese Tastenkombination ist für alle Fenster verfügbar, wo es den Player gibt.
Strg+Alt+N	Nächste Szene	Benutzen Sie es, um die nächste Szene im Videoclip zu finden. Wenn man den Button anklickt, wird er in den Button <b>Erkennung stoppen</b> umgewandelt, damit man die Szenensuche nach Bedarf stoppen kann.
Alt+Eingabetaste/F11	Vollbildansicht	Benutzen Sie es, damit das <b>Vorschaufenster</b> die gesamte Monitorfläche einnimmt.
		Benutzen Sie es, um die Rücklaufgeschwindigkeit des aktuell bearbeiteten Videos oder des gewählten Effekts oder des Übergangs im <b>Vorschaubereich</b> zu ändern. Jedes Mal, wenn Sie auf den Button klicken, wird die Wiedergabegeschwindigkeit auf <b>-0.25x</b> , <b>-0.5x</b> , <b>-1x</b> , <b>-2x</b> , <b>-4x</b> , <b>-8x</b> , <b>-16x</b> umgeschaltet.
Alt+Pfeil nach unten	Geschwindigkeit senken	Wenn Sie diesen Button benutzen, nachdem der Button <b>Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen</b> betätigt wurde und die Geschwindigkeit etwas erhöht wurde ( <b>0.25x</b> , <b>0.5x</b> , <b>1x</b> , <b>2x</b> , <b>4x</b> , <b>8x</b> oder <b>16x</b> ), wird die Wiedergabegeschwindigkeit durchs Klicken auf den Button <b>Wiedergabegeschwindigkeit senken</b> allmählig gesenkt, bis die Geschwindigkeit den Wert <b>0.25x</b> erreicht. Danach wird dieser Button wie <b>Schnell</b> <b>rückwärts</b> funktionieren und die Rücklaufgeschwindigkeit ändern. Dieses Tastaturkürzel ist für alle Fenster verfügbar, wo es den Player gibt.
		Benutzen Sie es, um die Vorlaufgeschwindigkeit des aktuell bearbeiteten Videos oder des gewählten Effekts oder des Übergangs im <b>Vorschaubereich</b> zu ändern. Jedes Mal, wenn Sie auf den Button klicken, wird die Wiedergabegeschwindigkeit auf <b>0.25x</b> , <b>0.5x</b> , <b>1x</b> , <b>2x</b> , <b>4x</b> , <b>8x</b> , <b>16x</b> umgeschaltet.
Alt+Pfeil nach oben	Geschwindigkeit erhöhen	Wenn Sie diesen Button benutzen, nachdem der Button <b>Wiedergabegeschwindigkeit senken</b> betätigt wurde und die Geschwindigkeit etwas gesenkt wurde (-0.25x, -0.5x, -1x, -2x, -4x, -8x oder -16x), wird die Wiedergabegeschwindigkeit durchs Klicken auf den Button <b>Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen</b> allmählig erhöht, bis die Geschwindigkeit den Wert -0.25x erreicht. Danach wird dieser Button wie Schnell vorwärts funktionieren und die Vorlaufgeschwindigkeit ändern. Dieses Tastaturkürzel ist für alle Fenster verfügbar, wo es den Player gibt.
Alt+ "-"(Minus)	Lautstärke senken	Benutzen Sie es, um die Lautstärke des aktuell bearbeiteten Videos oder des gewählten Effekts/Übergangs im <b>Vorschaubereich</b> zu senken. Dieses Tastaturkürzel ist für alle Fenster verfügbar, wo es den Player gibt.
Alt+ "+"(Plus)	Lautstärke erhöhen	Benutzen Sie es, um die Lautstärke des aktuell bearbeiteten Videos oder des gewählten Effekts/Übergangs im <b>Vorschaubereich</b> zu erhöhen. Dieses Tastaturkürzel ist für alle Fenster verfügbar, wo es den Player gibt.
Strg+Alt+M	Stumm	Benutzen Sie es, um den Ton der abzuspielenden Videodatei ein- oder auszuschalten. Dieses Tastaturkürzel ist für alle Fenster verfügbar, wo es den Player gibt.

### Tastaturkürzel: Zeitachse

Tastaturkürzel	Entsprechender Button	Beschreibung
F8	An Cursorposition aufteilen	Benutzen Sie es, um das Video an der aktuellen Cursorposition aufzuteilen. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn der Videoclip auf der Zeitachse gewählt ist.
Entf	Löschen	Benutzen Sie es, um das ausgewählte Element von der Zeitachse zu entfernen.
Pfeil nach oben	Obere Linie	Benutzen Sie es, um auf der Zeitachse zur oberen Linie überzugehen.
Pfeil nach unten	Untere Linie	Benutzen Sie es, um auf der <b>Zeitachse</b> zur unteren Linie überzugehen.
Strg+D	Objekt verdoppeln	Benutzen Sie es, um das gewälte Objekt auf der Zeitachse zu verdoppeln.
Strg+Z	Rückgängig machen	Benutzen Sie es, um die zuletzt durchgeführte Operation rückgängig zu machen.
Strg+Z/Strg+Y	Wiederholen	Benutzen Sie es, um die zuletzt durchgeführte Operation zu wiederholen.
Strg+Tab	Ansichtsmodus ändern	Benutzen Sie es, um zwischen den Ansichtsmodi umzuschalten: <b>Zeitachse</b> und <b>Storyboard</b> .
Strg+Bild nach unten/"+" (Num-Lock)	Vergrößern	Benutzen Sie es, um die <b>Zeitachse</b> sowie die Ansicht des hinzugefügten Videos und der Effekte zu vergrößern.
Strg+Bild nach oben/"-" (Num-Lock)	Verkleinern	Benutzen Sie es, um die <b>Zeitachse</b> sowie die Ansicht des hinzugefügten Videos und der Effekte zu verkleinern.
F9/"*" (Num-Lock)	Volle Größe	Benutzen Sie es, um die Ansicht des Videos und der Effekte auf der <b>Zeitachse</b> wiederherzustellen, so dass das komplette Video im <b>Zeitachsenbereich</b> angezeigt wird.
Pfeil nach links	Vorheriges Einzelbild	Benutzen Sie es, um im Video auf ein Einzelbild überzugehen.
Pfeil nach rechts	Nächstes Einzelbild	Benutzen Sie es, um im Video zum nächsten Einzelbild überzugehen.
Strg+Pfeil nach links	Vorherige Sekunde	Benutzen Sie es, um im Video auf eine Sekunde überzugehen.
Strg+Pfeil nach rechts	Nächste Sekunde	Benutzen Sie es, um im Video zur nächsten Sekunde überzugehen.
Pos1	Anfang des Projektes	Benutzen Sie es, um den Cursor auf der <b>Zeitachse</b> am Anfang Ihres Projektes unterzubringen.
Ende	Ende des Projektes	Benutzen Sie es, um den Cursor auf der <b>Zeitachse</b> am Ende Ihres Projektes unterzubringen.

# Tastaturkürzel: Schneiden/ Mehrfach schneiden/ Eigenschaftenfenster der Videoeffekte/ Eigenschaftenfenster der Videoüberlagerung

Tastaturkürzel	Entsprechender Button	Beschreibung	
Strg+[ (F3)	Anfang markieren (Linke Grenze)	Benutzen Sie es, um den Anfang des Löschbereichs zu markieren.	
Strg+] (F4)	Ende markieren (Rechte Grenze)	Benutzen Sie es, um das Ende des Löschbereichs zu markieren.	
Strg+Alt+I (F5)	Aufblenden	Benutzen Sie es, um den Aufblendbereich zu markieren.	
Strg+Alt+O (F6)	Abblenden	Benutzen Sie es, um den Abblendbereich zu markieren.	
Strg+Z	Rückgängig machen	Benutzen Sie es, um die zuletzt durchgeführte Operation rückgängig zu machen. Wenn diese Option nicht verfügbar ist, heißt es, dass keine Operation durchgeführt wurde, die rückgängig gemacht werden kann.	
Shift+Strg+Z/ Ctrl+Y	Wiederholen	Benutzen Sie es, um die zuletzt durchgeführte Operation zu wiederholen.	
F1	Hilfe	Benutzen Sie es, um die Hilfedatei für den <b>AVS Video Editor</b> zu öffnen.	
	Tastaturkürzel fürs F	enster "Mehrfach schneiden"	
Strg+Alt+L (F8)	Szenen aufteilen	Benutzen Sie es, um das Video in Szenen an der aktuellen Cursorposition aufzuteilen.	
Strg+Alt+D	Szenenerkennung beginnen	Benutzen Sie es, um die Szenenerkennung zu beginnen.	
Strg+Alt+Z/F9	Zoom	Benutzen Sie es, um die <b>Zoomzeitachse</b> zu öffnen.	
Strg+M	Szenen vereinigen	Benutzen Sie es, um ausgewählte Szenen zu vereinigen.	
Entf	Szene entfernen	Benutzen Sie es, um ausgewählte Szene zu entfernen.	
Strg+[ (F3)	Anfang markieren (Linke Grenze)	Benutzen Sie es, um den Anfang des Löschbereichs zu markieren.	
Strg+] (F4)	Ende markieren (Rechte Grenze)	Benutzen Sie es, um das Ende des Löschbereichs zu markieren.	
Strg+A	Alles auswählen	Benutzen Sie es, um alle erkannten Szenen auszuwählen.	
Tastaturkürzel fürs Eigenschaftenfenster der Videoüberlagerung			
Umschalttaste+Strg+Pfeil nach links	Vorherige Zeitmarke	Benutzen Sie es, um schnell zur vorherigen Zeitmarke auf der Trajektorie zu übergehen.	
Umschalttaste+Strg+Pfeil nach rechts	Nächste Zeitmarke	Benutzen Sie es, um schnell zur nächsten Zeitmarke auf der Trajektorie zu übergehen.	

Umschalttaste+Strg+Einfg	Zeitmarke hinzufügen	Benutzen Sie es, um eine neue Zeitmarke an der aktuellen Überlagerungsposition hinzuzufügen. Man kann die Trajektorie an dieser Zeitmarke ändern, indem man danach darauf mit der Maustaste klickt und zur gewünschten Position zieht.
Umschalttaste+Strg+Entf	Zeitmarke entfernen	Benutzen Sie es, um die ausgewählte Zeitmarke zu entfernen. Die Trajektorie wird zu einer geraden Linie geändert, die zwei Zeitmarken davor und danach vereinigen wird.
Strg+S	Voreinstellung hinzufügen	Benutzen Sie es, um eine oder mehrere Voreinstellungen für die Trajektorie hinzuzufügen.
Strg+Entf	Voreinstellung entfernen	Benutzen Sie es, um die gewählte Voreinstellung für die Trajektorie zu entfernen.
Umschalttaste+Strg+G	Rasterlinien anzeigen/verstecken	Benutzen Sie es, um die vertikalen/horizontalen Rasterlinien anzuzeigen oder zu verstecken.
	Tastaturkürzel fürs E	igenschaftenfenster des Texts
Strg+T	Text hinzufügen	Benutzen Sie es, um einen Text in Ihr Video hinzuzufügen.
Strg+I	Bild hinzufügen	Benutzen Sie es, um ein Bild in Ihr Video hinzuzufügen.
Strg+C/Strg+Einfg	Kopieren	Benutzen Sie es, um das ausgewählte Textfeld zusammen mit dem Text in die Zwischenablage des Programms zu kopieren und es an einer anderen Stelle einzufügen.
Strg+V/Umschalttaste+Einfg	Einfügen	Benutzen Sie es, um das vorher kopierte oder ausgeschnittene Textfeld mit dem Text einzufügen.
Strg+X/Umschalttaste+Entf	Ausschneiden	Benutzen Sie es, um das ausgewählte Textfeld mit dem Text in die Zwischenablage des Programms auszuschneiden und es an einer anderen Stelle einzufügen.
Umschalttaste+Strg+Entf	Objekt entfernen	Benutzen Sie es, um das aktuell gewählte Objekt zu entfernen.
Strg+S	Voreinstellung hinzufügen	Benutzen Sie es, um die aktuell geänderten Parameter der Voreinstellung zu speichern.
Strg+Entf	Voreinstellung entfernen	Benutzen Sie es, um die ausgewählte Voreinstellung zu entfernen.
F2	Voreinstellung umbenennen	Benutzen Sie es, um die gewählte Voreinstellung umzubenennen.
Umschalttaste+Strg+G	Rasterlinien anzeigen/verstecken	Benutzen Sie es, um die vertikalen/horizontalen Rasterlinien anzuzeigen oder zu verstecken.

#### Tastaturkürzel: Diskmenü

Tastaturkürzel	Entsprechender Button	Beschreibung
Umschalttaste+Strg+Pfeil nach links	Vorherige Seite	Benutzen Sie es, um zur vorherigen Seite Ihres Diskmenüs überzugehen. Diese Option ist in der Ansicht <b>Menüstile</b> und <b>Inhalt</b> des <b>Diskmenüs</b> verfügbar.
Umschalttaste+Strg+Pfeil nach oben	Hauptseite	Benutzen Sie es, um zur Hauptseite Ihres Diskmenüs zu gehen. Diese Option ist in der Ansicht <b>Menüstile</b> und <b>Inhalt</b> des <b>Diskmenüs</b> verfügbar.
Umschalttaste+Strg+Pfeil nach rechts	Nächste Seite	Benutzen Sie es, um zur nächsten Seite Ihres Diskmenüs zu gehen. Diese Option ist in der Ansicht <b>Menüstile</b> und <b>Inhalt</b> des <b>Diskmenüs</b> verfügbar.
Einfg	Kapitel hinzufügen	Benutzen Sie es, um ein oder mehrere Kapitel zu Ihrem Video hinzuzufügen. Diese Option ist in der Ansicht <b>Kapitel</b> des <b>Diskmenüs</b> verfügbar.
Entf	Kapitel entfernen	Benutzen Sie es, um das gewählte Kapitel von Ihrem Video zu entfernen. Diese Option ist in der Ansicht <b>Kapitel</b> des <b>Diskmenüs</b> verfügbar.

### Arbeit mit dem AVS Video Editor

Die Arbeit mit dem **AVS Video Editor** ist ziemlich einfach und erfordert keine speziellen Kenntnisse in der Videobearbeitung. Alles, was Sie dafür brauchen, ist einfache Schritte für die Erstellung und Bearbeitung Ihrer eigenen Videos auszuführen.

- 1. Führen Sie den AVS Video Editor aus. Sie können ein neues Projekt erstellen oder ein vorher bearbeitetes Projekt öffnen.
- 2. Bestimmen Sie die Projekt- und Video**parameter**. Das ist für richtige und angenehme Arbeit sowie Erstellung und Bearbeitung der Videos wichtig.
- 3. **Importieren Sie Mediadateien**, die Sie in Ihren Film einschließen möchten (Videos, Audiotracks und Bilder). Sie können auch Videos z.B. von Ihrer Videokamera **übertragen** oder jede Aktion auf Ihrem Bildschirm **aufnehmen**.
- 4. Ziehen Sie importierte oder übertragene Videos zum Zeitachsen-/Storyboardbereich. Dadurch wird die Reihenfolge der Videoclips in Ihrem zukünftigen Film bestimmt.
- 5. Beginnen Sie mit der **Bearbeitung** Ihres Films, indem Sie **Übergänge** zwischen den Videoclips in den **Zeitachsen-/Storyboardbereich** hinzufügen.
- 6. Fügen Sie Videoeffekte zu Ihrem Video hinzu und bearbeiten sie nach Ihrem Wunsch.
- 7. Fügen Sie Text zu Ihrem Film nach Bedarf hinzu.
- 8. Sie können Videoüberlagerung hinzufügen oder den Filmsoundtrack ändern oder Ihre Stimme per Mikrofon aufnehmen.
- Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, müssen Sie Ihr Video in eine Datei speichern oder es auf eine Disk beschreiben oder auf ein Handgerät übertragen. Es ist auch möglich, ein Diskmenü für Ihren Film zu erstellen, wenn Sie ihn ins DVD- oder Blu-ray-Format speichern.

Und dann war es das! Als Ergebnis erhalten Sie ein Video, das mit Ihrem Lieblingsprogramm oder Handgerät abgespielt werden kann.

Jetzt klicken Sie hier, um mehr über den ersten Schritt - Arbeit mit den Projekten - zu erfahren.

### Arbeit mit den Projekten

Die Arbeit mit dem **AVS Video Editor** basiert auf dem Konzept der Projekte. Das heißt, wenn ein Projekt erstellt und gespeichert wird, wird die Speicherung des Videos in ein anderes Format nächstes Mal sehr einfach und schnell erfolgen: Dafür laden Sie dasselbe Projekt ins Programm und klicken Sie auf den Button **Film erstellen...** 

Projekte sind auch in dem Fall nützlich, wenn Sie keine Möglichkeit haben, Ihr Video auf einmal zu erstellen, zu bearbeiten und zu speichern. Wenn das Ihr Fall ist, brauchen Sie das Projekt zu speichern und nächstes Mal die Bearbeitung fortzusetzen.

Die Projektdatei stellt eine Datendatei mit der Erweiterung **.vep** dar, die alle Informationen über die zu Ihrem Film hinzugefügten Videound Audioclips, Effekte und Übergänge enthält. Sie brauchen das gespeicherte Projekt mit einem fremden Programm nicht zu öffnen, die Projektdatei kann nur mit dem AVS Video Editor geöffnet werden.

1	<b>Hinweis</b> : Es wird dringend empfohlen, die im Projekt verwendeten Mediadateien bei der Arbeit nicht zu verlegen. Wenn eine der Mediadateien entfernt, auf einen neuen Platz verschoben oder umbenannt wurde, sehen Sie die Benachrichtigung <b>Datei nicht gefunden</b> in der <b>Mediabibliothek</b> .
	Datei nicht gefunden MVI_007

Die Arbeit mit den Projekten erfolgt folgender Weise:

- 1. Man kann ein neues Projekt erstellen.
- 2. Bestimmen Sie die Projektparameter nach Ihrem Wunsch und Bedarf.
- 3. **Speichern** Sie das erstellte Projekt, damit man es künftig verwenden kann.

**Hinweis**: Die Projektdatei wird alle notwendigen Informationen über hinzugefügte Videoclips, Effekte und Übergänge enthalten, aber nicht diese Elemente selbst.

4. Oder **öffnen** Sie alternativ ein bereits gespeichertes Projekt, um es weiter zu bearbeiten oder das erstellte Video in ein anderes Format zu speichern.

# Erstellung eines neuen Projekts



So, wenn der **AVS Video Editor** zum ersten Mal ausgeführt wird, wird die Seite **Projekt erstellen** angezeigt. Hier kann man ein neues Projekt aus verschiedenen Quellen erstellen, ein leeres oder das vorhandene Projekt öffnen. Hier kann man auch ein **Sample Project** öffnen, wo Sie einen Muster-Film sehen, der in unserem Programm erstellt wurde.

Hinweis: Das Sample Project wird nicht verfügbar, wenn man das Kontrollfeld Muster-Projekt installieren im Schritt Zusätzliche Aufgaben auswählen beim Installationsvorgang nicht aktiviert.



Wählen Sie eine der Optionen, wenn Sie den entsprechenden Button anklicken:

Name	Beschreibung
Mediadateien laden	Betätigen Sie diesen Button, um Video-, Audio- und Bilddateien von der Festplatte Ihres Computers in ein neues Projekt zu laden. Alle Mediadateien werden automatisch auf der entsprechenden Linie des <b>Zeitachsen-/Storyboardbereich</b> untergebracht.
Von Kamera übertragen	Betätigen Sie diesen Button, um das Video von einer Kamera, die an Ihrem Computer angeschlossen ist, mit dem Programm <b>AVS Video Recorder</b> zu übertragen und einem neuen Projekt zu verwenden. Alle Mediadateien werden automatisch auf dem <b>Zeitachsen-/Storyboardbereich</b> untergebracht.
Bildschirm aufnehmen	Betätigen Sie diesen Button, um jede Aktion auf dem Bildschirm mit dem eingebauten Programm <b>AVS</b> <b>Screen Capture</b> aufzunehmen und das aufgenommene Video in einem neuen Projekt zu verwenden. Alle Mediadateien werden automatisch auf dem <b>Zeitachsen-/Storyboardbereich</b> untergebracht.
Projekt erstellen	Betätigen Sie diesen Button, um ein leeres Projekt zu erstellen.
Projekt öffnen	Betätigen Sie diesen Button, um das vorher gespeicherte Projekt ins Programm zu laden und weiter daran zu arbeiten.
Aktuelles Projekt	Betätigen Sie diesen Button, um in die <b>Mediabibliothek</b> überzugehen und Ihr Projekt zu starten oder daran weiter zu arbeiten.
Sample Project	Betätigen Sie diesen Button, um einen speziellen Muster-Film zu öffnen.

Jedes Mal, wenn Sie einen der Buttons anklicken, werden Sie gefragt, ob Sie das vorherige Projekt speichern wollen:

Bestätigung		
2	Das Projekt wurde geändert. Wollen Sie die Änderungen speichern?	
	Ja Nein Abbrechen	

Es wird empfohlen, die Änderungen zu speichern, so dass man das Projekt künftig benutzen kann. Oder betätigen Sie den Button **Abbrechen**, wenn Sie das vorherige Projekt nicht schließen und ein neues nicht starten wollen.

Hinweis: Wenn man eine Mediadatei zum aktuellen Projekt hinzufügen will, betätigen Sie den entsprechenden Button auf dem linken Menü der Mediabibliothek.

Nachdem das neue Projekt erstellt wurde, muss man es danach **speichern**.

## Änderung der Projekteinstellungen

Bevor Sie beginnen, an Ihrem Projekt zu arbeiten, muss man das Bildseitenverhältnis für Ihr Ausgabevideo wählen. Das Seitenverhältnis eines Bildes ist das Verhältnis seiner Breite zu seiner Höhe (meistens bezeichnet als "x:y"). Ausführliche Informationen übers Seitenverhältnis finden Sie in der **Anlage**. In allgemeiner Verwendung brauchen Sie all diese theoretischen Kenntnisse im Bereich des Bildseitenverhältnisses nicht.

Wenn Sie ein neues Projekt erstellen und ein Bild bzw. Video auf der Zeitachse unterbringen, werden Sie gefragt, ob Sie das Bildseitenverhältnis der Datei für das ganze Projekt übernehmen möchten.

Information				
6	Möchten Sie wirklich das Seitenverhältnis des Projekts nach dem Seitenverhältnis der ersten Datei bestimmen?			
Diese Meldung nicht mehr anzeigen				
	Ja Nein			

Wenn Sie das Bildseitenverhältnis ändern möchten, wird empfohlen die einfachen unten angegebenen Regeln bei der Auswahl des entsprechenden Seitenverhältnisses für Ihr Ausgabevideo zu folgen.

Verwenden Sie die Option Seitenverhältnis der Sektion Bearbeiten des oberen Menüs und wählen Sie eine der Optionen:

- 4 x 3 wählen Sie diese Option, wenn Sie sich Ihr Ausgabevideo auf dem üblichen CRT-Bildschirm oder CRT-Fernseher ansehen werden, dessen Dimensionen 4:3 sind (er scheint fast quadratisch zu sein, die Breite des Bildschirms ist aber länger als seine Höhe).
- 16 x 9 wählen Sie diese Option, wenn Sie sich Ihr Ausgabevideo auf dem Breitbild-LCD- oder Plasma-Bildschirm oder
  -Fernseher ansehen werden, dessen Dimensionen 16:9 sind (man kann ihn sehr einfach von dem 4:3-Bildschirm durch seine horizontale Verlängerung unterscheiden, seine Breite ist fast doppelt so groß wie seine Höhe).

**Hinweis**: Wenn Sie Videodateien mit dem Seitenverhältnis 4:3 importieren und das Verhältnis 16:9 wählen, werden schwarze Balken (Mattes) an beiden Seiten des Ausgabevideos eingefügt, damit die Bildgröße auferhalten bleibt und Verzerrungen vermieden werden. Sehen Sie die Sektion **Arbeit mit der Funktion "Zuschneiden"**, um da zu lesen, wie die Bildbreite in einem anderen Bildseitenverhältnis ohne schwarze Balken beibehalten werden kann.

• Benutzerdefiniert... - wählen Sie diese Option, wenn Sie andere Werte eingeben möchten. Das Fenster Bildseitenverhältnis des Projekts wird geöffnet:

Bildseitenverhältnis des Projekts				
Verhältnis:	16	\$ × 9	\$	
		OK Abbred	hen	

Geben Sie in entsprechende Felder die Werte für Breite und Höhe, betätigen Sie dafür die Tasten "Pfeil nach oben" und "Pfeil nach unten". Klicken Sie dann auf den Button **OK**, um die Änderungen zu übernehmen, oder auf den Button **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen und keine Änderungen zu übernehmen.

# Speicherung der Projekte

Nach der Erstellung eines neuen Projekts oder Bearbeitung eines vorher gespeicherten Projekts muss man es speichern, so dass alle Änderungen künftig verfügbar sind. Betätigen Sie den Button **Projekt speichern** auf der Seite **Projekt erstellen** oder verwenden Sie die Sektion **Datei** des **oberen Menüs**. Das folgende Fenster wird geöffnet:

Projekt speichern						
Speichern	퉬 Video		•≣ 📸 🗈			
Name	Aufnahmedatum	Markierungen	Größe	Bewertung		
DVD	iekt.vep					
	,					
Datei <u>n</u> ame:	MeinProjekt.vep			•	<u>S</u> peichern	
Datei <u>t</u> yp:	Projekt vom AVS Video B	Editor		•	Abbrechen	

Wählen Sie die Speicherstelle, geben Sie den Projektnamen ein und klicken sie auf den Button **Speichern**. Nächstes Mal, wenn Sie dasselbe Projekt bearbeiten werden, brauchen Sie nur den Button **Projekt öffnen** zu betätigen oder die entsprechende Option im **oberen Menü** zu wählen.

Wenn Sie dasselbe Projekt unter einem anderen Namen speichern wollen, verwenden Sie die Option **Projekt speichern unter** der Sektion **Datei** des **oberen Menüs**.

# Erstellung der Videos

Sobald ein neues Projekt erstellt oder ein altes geöffnet wurde, kann man mit den Mediadateien auf der Festplatte Ihres Computers arbeiten. Normalerweise beginnt man die Arbeit mit den Videos mit der **Importierung der Mediadateien** von Ihrem Computer oder einer optischen Disk ins Programm **AVS Video Editor**.



Klicken Sie auf den Button **Mediabibliothek**, um zu sehen, welche Mediadateien in den **AVS Video Editor** bereits geladen sind. Wenn Sie ein leeres Projekt öffnen, sind keine Video-, Audio- oder Bilddateien ins Programm geladen. Laden Sie Ihre Mediadateien ins leere Projekt oden fügen Sie zusätzliche Dateien zum aktuellen Projekt hinzu. Dies kann auf folgende Weise durchgeführt werden:

- Sie können Mediadateien ins Programm importieren: Videos, Audio und Bilder;
- Sie können Ihr Video von einem Capturegerät übertragen (von einem miniDV-Camcorder oder einem anderen Gerät) und dann wird das übertragene Video automatisch ins Programm importiert.
- Sie können Ihren Bildschirm **aufnehmen** (jede Operation, die Sie auf dem Bildschirm sehen oder durchführen) und dann wird diese Aufnahme automatisch ins Programm importiert.

Nachdem die Dateien zur **Mediabibliothek** hinzugefügt wurden, kann man **sie auf dem Zeitachsen-/Storyboardbereich unterbringen**, um sie zu **bearbeiten**.

### Importierung der Multimediadateien



Bevor Sie die Bearbeitung Ihres Videos beginnen, muss man die Dateien für den **AVS Video Editor** verfügbar machen. Das bedeutet, dass Sie Ihre Video-, Audio- und Bilddateien von der Festplatte Ihres Computers ins Programm importieren müssen. Zuerst klicken Sie auf den **zentralen Button** 

Mediabibliothek und dann auf den Button Mediadateien laden im linken Menü des Datei- und Effektbereichs. Dasselbe kann man mittels der Option Mediadateien laden der Sektion Datei im oberen Menü durchführen.

#### Das Fenster Mediadateien laden wird geöffnet:

🚳 Mediadate	eien laden				<b>—</b>
Suchen in:	퉬 Video	<b>•</b>	•≣ 🐴 🖪		
Name	Aufnahmedatum	Markierungen	Größe	Bewertung	
DVD MVI_001. MVI_002. MVI_003. MVI_004. MVI_005. MVI_006. MVI_006. MVI_007. MVI_008. MVI_009. MVI_009. MVI_010.	avi avi avi avi avi avi avi				
Dateiname:				•	Öffnen
Dateityp:	Alle unterstützten Mediad	dateien		•	Abbrechen

Wählen Sie notwendige Mediadateien und klicken Sie auf den Button **Öffnen**. Die gewählten Dateien werden in die **Mediabibliothek** in die entsprechenden Kategorie hinzugefügt: **Video**, **Audio** oder **Bild**. Schalten Sie zwischen den Kategorien um, um alle verfügbaren Dateien zu sehen.



Wenn man große Videodateien (mit hoher Auflösung) importiert, wird der Prozess der Cache-Speicherung automatisch gestartet. Diese Option lässt Sie die Bearbeitung der **HD-Dateien** beschleunigen. Um diese Option zu deaktivieren, öffnen Sie die Registerkarte **Umgebung** des Programmfensters **Einstellungen**.



Danach kann man entweder weitere Mediadateien importieren oder sich importierte Dateien im **Vorschaufenster** ansehen oder sie **schneiden** oder **in die Szenen aufteilen**, bevor sie **auf dem Zeitachsen-/Storyboardbereich untergebracht** werden.

### Videoübertragung



Manchmal braucht man einen Film anhand der Materialien zu erstellen, die mit einer miniDV-Kamera oder einem anderen Gerät aufgenommen wurden, deswegen muss man die Heimvideos übertragen, um sie bearbeiten zu können. Mit dem **AVS Video Editor** kann man es mühelos erledigen.

Vor allem muss man den miniDV-Camcorder oder ein anderes Gerät an Ihren Computer angemessen anschließen und nach der Ausführung vom **AVS Video Editor** den Button **Von Kamera übertragen** betätigen, der auf dem linken Menü der **Mediabibliothek** liegt oder verwenden Sie den Button **Von Kamera übertragen** auf der Seite **Projekt erstellen**. Das Programm **AVS Video Recorder** wird gestartet, damit Sie Ihre Videos auf die Festplatte des Computers übertragen können:

😳 AYS Video Recorder	?_□×
	Übertragung Arbeitsplaner Einstellungen
	Ausgabevideoformat:
	Empfohlenes Format
Bitte ein Capture-Gerät wählen	O Nativ
	O MPEG2
Look 315FS	Videoformat:
	Audioformat:
Plextor ConvertX TV402U A/V	Ausgabepfad:
Capture	D:\Video\Captured_file Durchsuchen
	Unbekannt
	Übersicht:
	Dauer übertragenes Videos: 00:00:00
Zurück Weiter	Grobe ubergragenes videos: 0,000 Byttes Anzahl der Dateien: 0
🕼 Übertragungshistorie sehen 💷 🔞 Snapshot 🔯 Volibiid	Übertragung beginnen

Detaillierte Beschreibung des Übertragungsprozesses finden Sie in der **Online-Hilfe für den AVS Video Recorder**.

Wenn die Videoübertragung abgeschlossen ist, klicken Sie auf den Button **Schließen** in der rechten unteren Ecke vom **AVS Video Recorder**, um die Arbeit im **AVS Video Editor** fortzusetzen. Das übertragene Video wird in der Sektion **Video** der **Mediabibliothek** zu sehen sein:



### Aufnahme des Bildschirms



Diese Option erlaubt Ihnen alle Aktivitäten auf dem Bildschirm aufzunehmen, um eine anschauliche Präsentation oder ein Schulungsvideo zu erstellen. Führen Sie alle Operationen mit der Maus durch und alles, was innerhalb des gewählten Bereichs zu sehen ist, wird aufgezeichnet und kann in die Formate

FLV, WMV oder AVI gespeichert werden.

Um diese Funktion zu verwenden, führen Sie den **AVS Screen Capture** mit einem Klick auf den Button **Bildschirm aufnehmen** links im **Datei- und Effektbereich** aus oder verwenden Sie dafür die Option **Video vom Bildschirm aufnehmen...** der Sektion **Datei** im oberen Menü.



Detaillierte Beschreibung des Aufnahmeprozesses finden Sie in der Online-Hilfe für den AVS Screen Capture.

Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, klicken Sie auf den Button **Video speichern** unter dem Vorschaubereich vom **AVS Screen Capture**, um die Arbeit mit dem **AVS Video Editor** fortzusetzen. Das aufgenommene Video wird in der Videokategorie der **Medienbibliothek** erscheinen:



### Aufteilung und Erkennung der Szenen

Das Programm lässt Sie die Szenen in Ihrem Videoclip erkennen, um die Bearbeitung einzelner Episoden bequemer zu machen, oder Ihre Datei auf die nötigen Fragmente aufteilen, um, zum Beispiel, die Übergänge präziser hinzuzufügen.

#### Aufteilung der Dateien

Fügen Sie eine Videodatei, die Sie aufteilen möchten, zum **Zeitachsen-/Storyboardbereich** hinzu. Bewegen Sie den Kursor zur Stelle, wo Ihr Video aufgeteilt wird und klicken Sie auf den Button **Aufteilen**. Schalten Sie auf die Ansicht **Storyboard** um, um sicher zu stellen, dass Sie die nötigen Teile nach der Aufteilung haben.

	X na	🐺 Schneiden 🛛 🌄	Geschwindigkeit	🄛 Farbe	🧾 Klang
		00:00:39.1	00:00:58.7	00:01:18.3	00:01:37.8
-	Button "Aufteilen"			MAT"	м.,
aj-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	***		• <u>••••</u> •

#### Erkennung der Szenen

# Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei im Datei- und Effektbereich und wählen Sie die Option Szenen erkennen.

Der Prozess der Aufteilung Ihres Videos in Szenen kann einige Zeit dauern, das hängt von der Dauer der Datei ab. Sobald alle Szenen erkannt werden, sehen Sie sie in der **Mediabibliothek**. Man kann jede Szene zur Zeitachse hinzufügen und sie wenn nötig bearbeiten oder man kann die Episode löschen, die Sie nicht mehr brauchen. Um eine Szene zu entfernen, klicken Sie darauf mit der rechten Maustaste und wählen Sie die Option **Löschen**.



Die Anzahl der erkannten Szenen hängt von den **Empfindlichkeits**einstellungen ab, die auf der Registerkarte **Bearbeitung** in den **Einstellungen** des Programms geändert werden können. Erhöhte Empfindlichkeit wird dazu führen, dass jede geringe Änderung in der Szene erkannt wird und mehrere Clips erstellt werden und umgekehrt.

Wenn Sie den Button **Zurück** oberhalb des Bereichs mit Szenen anklicken, werden Sie zurück zur Kategorie der **Mediabibliothek** übergehen, wo Sie vor dem Erkennungsprozess waren (Kategorie **Alle** oder **Video**), und das aufgeteilte Video mit einem speziellen Zeichen in der Ecke sehen.



Wenn Sie zweimal auf den Clip klicken, sehen Sie alle Szenen als eine Deitei mit den erkannten Szenen. Das sieht wie ein Ordner aus, dessen Inhalt die erkannten Fragmente darstellen.
# Unterbringung importierter Mediadateien im Zeitachsen-/Storyboardbereich

Wenn Ihr Video fertig ist, können Sie es zum Hauptfilm hinzufügen, fügen Sie es zum **Zeitachsen-/Storyboardbereich** hinzu. Dafür kann man einfach die Datei aus der **Mediabibliothek** ziehen und auf der Linie **Hauptvideo** des **Zeitachsen-/Storyboardbereichs** ablegen:

🐼 AVS Video Editor			_ 🗆 ×
Datei Bearbeiten Ansicht Hilfe			
Mediabibliothek	Aktuelles Projekt Ale	Video Bild Audio 🛛 🖸	MVI_008
Mediadsteien laden         Yon Kamera überträgen         Yon Kamera überträgen         Bidschirm aufnehmen         Ordner         Ordnes         Samples       31         Backgrounds       68	ен МОУ_007_НО ен МУІ_007 ен МУІ_007 ен МУІ_007	Ziehen Sie die Da	atei
+ Hinzufügen – Entfernen Projekte Mediabbilothek	Dergänge Videoeffekte Text	Stime Diskmenú Film erstellen	Pause 1x 00:00:00.000 / 00:00:33:440
<b>n</b> (2)		V	🗈 🗈 Storyboard 🏾 🧟 📑 🗸 🖉 Zoom:
00:00:	00.1 00:00:00.2 0	0:00:00.3 00:00:00.4 00:00:00.5	00:00:00.6 00:00:7 00:00:00.8 00:00:00.
2015 14-	ł	Legen Sie Ihe Mediadatei hier ab.	•
T Es		und legen sie hier ab	
∞ ⊒ 10 4-		tei hier ab.	
∞ <b>⊇</b> 160		Legen Sie Ihe Mediadatei hier ab.	
∞ <b>}</b>		Legen Sie Ihe Mediadatei hier ab.	

Klicken Sie auf den Button **Mediabibliothek**, wählen Sie den Videoclip zum Hinzufügen und, **ohne die linke Maustaste freizulassen**, ziehen Sie die Datei zum **Zeitachsen-/Storyboardbereich** und nur dann lassen Sie die Maustaste los, indem Sie die Datei ablegen.

> Hinweis: Es ist nicht wichtig, ob die Dateien bei der Ansicht Zeitachse oder Storyboard des Zeitachsen-/Storyboardbereichs hinzugefügt werden, denn man kann danach die Reihenfolge der Videos verwalten.

Es ist auch möglich das Video auf der Linie für **Videoüberlagerung**, wenn Sie es als Effekt **Videoüberlagerung** verwenden möchten, oder auf der Linie für **Audiomix** abzulegen, wenn Sie nur den Audiotrack aus dem Video verwenden möchten.

Um die Dateien zum **Zeitachsen-/Storyboardbereich** hinzuzufügen, kann man auch das **Expressmenü** benutzen. Klicken Sie mit der **rechten** Maustaste auf die Datei, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie eine der verfügbaren Optionen:



Die gewählte Datei wird zum Zeitachsen-/Storyboardbereich hinzugefügt:

🖗 AVS Yideo Editor					_ 🗆 ×
Datei Bearbeiten Ansicht Hilfe					
Mediabibliothek	Aktuelles Projekt	Alle Video Bild	Audio 🗆 -	— <u>()                                    </u>	Projekt
Mediadateien Iaden     Von Kamera übertragen     Bidschirm aufnehmen     Ordner			1_005	<ul> <li>MVI_006</li> </ul>	
Samples 31		1412000			
Badigrounds 68					
+ Hinaufügen - Entfernen	-				Paura 00-00-050 / 00-00-22 / 0
Projekte	Ubergänge Videoeffekte	T Zamme	Diskmenü	Film erstellen	
🗾 🚠 🗙 🗠 🕾	Schneiden 🌄	Geschwindigkeit 🔛	🛛 Farbe 🛛 🌆	Klang	📭 Storyboard 🧟 🜉 - Zoom: 🕄 🕄 🔪
00:00	00.1 00:00:00.2	00:00:00.3	00:00:00.4	00:00:00.5	00:00:00.6 00:00.7 00:00:00.8 00:00:00.
1008. MVI_008.	avi				
4-					
T h w					
∞					
∞ <u>⊇</u> 160					
∞ ⊇ Я					

Die Dateien aller Typen (Videos, Audios, Bilder und Farben) werden gleich hinzugefügt: Sie können sie ziehen und ablegen oder das **Expressmenü** verwenden. Wählen Sie einfach die entsprechende Kategorie in der **Mediabibliothek** und fügen Sie die Dateien zum **Zeitachsen-/Storyboardbereich** mit einer der beschriebenen Methoden hinzu.

Danach ist es möglich das Layout des Zeitachsen-/Storyboardbereichs und die Reihenfolge der Dateien zu verwalten.

## Verwaltung von Zeitachse/Storyboard

Die Ansicht der **Zeitachse** kann geändert werden. Benutzen Sie die Option **Einstellungen** der Sektion **Bearbeiten** des **oberen Menüs** und aktivieren Sie die Option **Liniengruppen anzeigen** auf der Registerkarte **Bearbeitung**. Danach wird die **Zeitachse** wie folgt aussehen:

	×	2	🐺 s	chneiden	🌄 Ge	schwindigkeit	🎫 Farbe	🇾 Klang
		00:00:21.0		00:00:42	2.0	00:01:03.0	00:01:	:24.1
	Mus	ster-Video.	avi.					
ai-			a Maanala. Maanangara	Autoria, Inconstitute a	a da da da Barri Maria 1997 - Yang Yang Sangar	and the state of t		n de la la company
۵ 🗋 🕼	Gla	smosaik				Ken Burns		
🗆 Text								
© <b>] T</b>	Tropen							
🗄 Videoüberla	igerung							
🗆 Audiomix								
© 1 k	Track_07.wa	n an tha dharait Maria a ta chuir a		TAN MALANA Malandari (Malandari	MIT PATITUM Malantian Panja	an ya marana ya mara Na kata ya marana ya m		land and a second s
۵ 🗎 🔊								
4								

Unterschiedliche Elemente werden nach Ihrem Typ vereinigt: Videoeffekte, Audios, Videoüberlagerungen. Wenn Sie bevorziehen diese Gruppierung nicht zu verwenden, deaktivieren Sie die Option **Liniengruppen anzeigen**. In diesem Fall wird die **Zeitachse** folgender Weise aussehen:



Es ist möglich die Reihenfolge der Videos im **Zeitachsen-/Storyboardbereich** zu ändern. Dafür schalten Sie die Ansicht auf **Storyboard** um, indem Sie den Button **Storyboardansicht Storyboard** betätigen oder die Option **Storyboard** der Sektion **Ansicht** des **oberen Menüs** verwenden:

* * X	💽 🖛 🧖 🌉 Schneid	en 🌆 Geschwindigkeit	🔛 Farbe 🛛 🎼 Klang	🏪 Zeitachse 🛛 遵 🖷 🕶	Zoom:
	a 🔜 🖻	$\geq$	Ziehen Sie Mediaelemente hierher.		
MVI_010.avi	MVI_008.avi	MVI_009.avi			

Nun kann man die Videoclips näher zum Anfang des zukünftigen Films mit Hilfe vom Button **Nach links** oder näher zum Ende des Films durch den Button **Nach rechts** bewegen. Klicken Sie auf den Videoclip im **Storyboard**, dessen Stelle im Video Sie ändern möchten, und klicken Sie auf den entsprechenden Button, um die Reihenfolge der Videoclips zu ändern.

Wenn Sie den Button **Nach links** betätigen, wird der gewählte Videoclip und der links davon liegende Videoclip die Stellen umtauschen und umgekehrt: Beim Anklicken des Buttons **Nach rechts** werden die Stellen des gewählten Videos und des rechts davon liegenden Videos geändert. So kann man gewünschte Reihenfolge der Videoclips im zukünftigen Film erzielen.

## Eigenschaftenfenster

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei in der Mediabibliothek und wählen Sie die Option Eigenschaften.

In den Eigenschaftenfenstern werden alle verfügbaren Eigenschaften der Dateien verschiedener Typen angezeigt.

#### Eigenschaftenfenster der Videodateien

Eigenschaften		1
Datei		
<ul> <li>Dateiname</li> <li>Dateigröße</li> <li>Änderungsdatum</li> <li>Video</li> </ul>	C:\\Video-00.mpg 16.52 Mb 02.06.2009 12:32:48	
<ul> <li>Größe</li> <li>Seitenverhältnis</li> <li>Bildrate</li> <li>Bitrate</li> <li>Codec</li> <li>Dauer</li> </ul>	1920 × 1080 4 : 3 29,97 fps 15000 kbps MPEG2 0:00:09.009	
Audio Kanäle Samplerate Bitrate Codec Dauer	2 48 kHz 224 kbps MP2 0:00:09.009	

#### Datei:

- Dateiname Name und Pfad der gewählten Datei.
- Dateigröße Größe der Datei in Kilobyte/ Megabyte/ Gigabyte.
- Änderungsdatum Datum und Zeit, wann die Datei verändert und neu gespeichert wurde.

#### Video:

- Größe Größe des Videoclipbildes (Breite und Höhe) in Pixel.
- Seitenverhältnis Verhältnis der Breite des Videobilds zu seiner Höhe (Bildseitenverhältnis).
- Bildrate Anzahl der Videobilder, die jede Sekunde angezeigt wird.
- Bitrate Anzahl der Bits, die pro Sekunde übertragen wird.
- **Codec** Formattyp, der für die Kodierung der Videodaten in die Videodatei benutzt wird.
- Dauer Länge des Videoclips (Stunden:Minuten:Sekunden).

#### Audio:

- Kanäle Anzahl der Kanäle im Audiotrack (Mono einkanalig, Stereo zweikanalig, Quadro - vierkanalig, 4.1 - fünfkanalig, 5.1 - sechskanalig, 6.1 - siebenkanalig, 7.1 - achtkanalig).
- Samplerate Samplefrequenz, die in Hertz angezeigt wird.
- **Bitrate** Anzahl der Datenpunkte, die für die Berechnung der echten Wellenform (Kilobit pro Sekunde) benutzt wird.
- **Codec** Codec, der für die Kodierung des Soundtracks im Videoclip benutzt wird.

Eigenschaften

🗋 Dateiname

Dateigröße

🗋 Änderungsdatum

Datei

Audio

🗋 Kanäle

🗋 Bitrate

Codec

🗋 Dauer

Eigenschaften

🗋 Dateiname

🗋 Dateigröße

🗋 Änderungsdatum

Datei

Bild

🗋 Breite

🗅 Höhe

🗋 Samplerate

• Dauer - Länge des Soundtracks im Videoclip (Stunden:Minuten:Sekunden).

C:\...\Despertar.wma

02.11.2006 16:35:26

5.92 Mb

2

44,1 kHz

WMA

617 kb

720 Pixel

536 Pixel

160,016 kbps

0:05:07.360

C:\...\freezeframe\_00...

23.06.2009 15:18:16

×

#### Eigenschaftenfenster der Audiodateien

#### Datei:

- Dateiname Name und Pfad der gewählten Datei.
- Dateigröße Größe der Datei in Kilobyte/ Megabyte/ Gigabyte.
- Änderungsdatum Datum und Zeit, wann die Datei verändert und neu gespeichert wurde.

#### Audio:

- Kanäle Anzahl der Kanäle in der Audiodatei (Mono einkanalig, Stereo zweikanalig, Quadro - vierkanalig, 4.1 - fünfkanalig, 5.1 - sechskanalig, 6.1
   siebenkanalig, 7.1 - achtkanalig).
- **Samplerate** Samplefrequenz, die in Hertz angezeigt wird.
- **Bitrate** Anzahl der Datenpunkte, die für die Berechnung der echten Wellenform (Kilobit pro Sekunde) benutzt wird.
- **Codec** Codec, der für die Kodierung des Soundtracks im Videoclip benutzt wird.
- Dauer Länge des Soundtracks im Videoclip (Stunden:Minuten:Sekunden).

#### Eigenschaftenfenster der Bilddateien

#### Datei:

×

- Dateiname Name und Pfad der gewählten Datei.
- Dateigröße Größe der Datei in Kilobyte/ Megabyte/ Gigabyte.
- Änderungsdatum Datum und Zeit, wann die Datei verändert und neu gespeichert wurde.

Bild:

- Breite Breite der Bilddatei in Pixel.
- Höhe Höhe der Bilddatei in Pixel.

Eigenschaften	×	
Farbe		
🗋 Rot	115	
🗋 Grün	38	
🗋 Blau	242	
🗋 Farbton	175	
🗋 Sättigung	213	
🗋 Helligkeit	132	

#### Eigenschaftenfenster der Farbdateien

#### Farbe:

- Rot Intensität der roten Farbe in der Farbdatei (0 ohne rote Farbe, 256 maximale Intensität der Farbe).
- Grün Intensität der grünen Farbe in der Farbdatei (0 ohne grüne Farbe, 256 - maximale Intensität der Farbe).
- Blau Intensität der blauen Farbe in der Farbdatei (0 ohne blaue Farbe, 256 - maximale Intensität der Farbe).
- **Farbton** Abstufung der Farbe oder Qualität der Farbe, bestimmt durch dominante Wellenlänge.
- Sättigung empfundene Intensität bestimmter Farbe.
- Helligkeit subjektive Wahrnehmung der Farbhelligkeit.

## Bearbeitung der Videos

Nachdem man **Videoclips zur Zeitachse hinzugefügt** hat, kann man die Bearbeitung beginnen, z.B. **Übergänge** zwischen den Videoclips, **Videoeffekte**, **Text**, **Videoüberlagerung** oder **Audiosoundtrack** zu Ihrem Video hinzufügen.

Man kann auch:

- die Dauer der Videoclips mit Hilfe von Optionen "Schneiden" und "Mehrfach schneiden" ändern;
- die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen;
- Farbverbesserung des Bildes durchführen;
- die Größe des Videobildes durch die Option **Zuschneiden** einstellen;
- Ihr Video stabilisieren und das unnötige Bildzittern beseitigen;
- Video in Kapitel aufteilen, so dass man dann auch ein Diskmenü erstellen kann.

## Übergänge



Die **Übergänge** werden verwendet, damit die Videoclips allmählig ineinander übergehen. Man kann die Übergänge hinzufügen, wenn zwei oder mehrere Clips **im Zeitachsen-/Storyboardbereich untergebracht** sind. Die Übergänge können auch durch Ziehen und Ablegen (es ist besser, die **Storyboardansicht** für die Hinzufügung der Übergänge zu verwenden) oder durchs Expressmenü der Übergänge zum **Zeitachsen-/Storyboardbereich** 

hinzugefügt werden.

Man muss dafür die folgenden Schritte ausführen:

- Klicken Sie auf den zentralen Button Übergänge.
- Wählen Sie einen Übergang, den Sie zu Ihrem Video hinzufügen möchten, und klicken Sie darauf mit der linken Maustaste.
   Danach, ohne die Taste loszulassen, ziehen Sie den gewählten Übergang zum rechteckigen Bereich zwischen den Videoclips und legen Sie ihn da ab.
- Oder wählen Sie mit der Maus einen rechteckigen Bereich zwischen zwei Videoclips auf dem Storyboard, wo der Übergang hinzugefügt werden muss, klicken Sie auf gewünschten Übergang mit der rechten Maustaste und wählen Sie eine der Optionen:



- Übergang hinzufügen oder ersetzen wählen Sie diese Option, um den gewählten Übergang zum vorher gewählten rechteckigen Bereich zwischen zwei Videoclips auf dem **Storyboard** hinzuzufügen.
- Übergang auf alle anwenden wählen Sie diese Option, um den gewählten Übergang zwischen alle Videoclips auf dem Storyboard einzufügen.
- **Zufällige Übergänge anwenden** wählen Sie diese Option, um zufällige Übergänge zwischen alle Videoclips auf dem **Storyboard** einzufügen.

## Änderung der Übergänge bei Storyboardansicht

Nachdem ein Übergang **zum Zeitachsen-/Storyboardbereich hinzugefügt** wurde, lässt sich seine Dauer zwischen den Szenen ändern.

Klicken Sie auf einen Übergang mit der Maus und betätigen Sie den Button **Übergang** auf der **Storyboardleiste**. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf gewünschten Übergang und wählen Sie im Expressmenü die Option **Übergang**.

Das folgende Fenster wird geöffnet:

Übergang X
Pause 1x 00:00:00.000 / 00:00:28.960
OK Abbrechen

Hier kann man das Video abspielen und prüfen, wie der gewählte Übergang angewandt wurde. Dafür benutzen Sie die Wiedergabesteuerung unter dem Vorschaufenster:

	Abspielen	wird benutzt, um das Video abzuspielen/ zu pausieren;	
	Stopp         wird benutzt, um die Videowiedergabe zu stoppen;		
M	Vorheriges Einzelbild         wird benutzt, um zum vorherigen Einzelbild zu übergehen;		
	Nächstes Einzelbild         wird benutzt, um zum nächsten Einzelbild zu übergehen;		

Das Feld **Übergangsdauer** wird verwendet, um die Länge des Übergangs zwischen zwei Videoclips zu ändern. Man kann die Dauer manuell eingeben oder die Pfeile benutzen.

Wenn man auf den Button **Zoom** klickt, wird die Zoomzeitachse angezeigt. In diesem Fall wird im oberen Teil die ganze Zeitachse mit den beiden Videoclips und dem Übergang dazwischen zu sehen sein, im unteren Teil sieht man dann nur den Bereich zwischen und in Vergrößerung. So kann man durch die Videoclips einfacher navigieren:



Um die Änderungen anzunehmen, betätigen Sie den Button **OK**, um die Änderungen abzulehnen und das Fenster **Übergangseigenschaften** zu schließen, benutzen Sie den Button **Abbrechen**.

## Änderung der Übergänge bei Zeitachsenansicht

Die Übergangsdauer bei **Zeitachsenansicht** kann genauso geändert werden wie auch **die Dauer bei Storyboardansicht**: Man muss das Video mit dem Übergang, dessen Dauer geändert werden muss, mit der linken Maustaste anklicken und danach den Button **Übergang** auf der **Zeitachsenleiste** betätigen. Das Fenster **Übergangseigenschaften** wird geöffnet. Weitere Informationen über dieses Fenster finden Sie **hier**.

Aber es ist auch möglich die Übergangsdauer zwischen Videoclips zu ändern, indem man die **Zeitachse** verwendet: Wählen Sie zwei Videoclips, wo Sie den Übergang ändern möchten:



Klicken Sie auf den zweiten Videoclip in der Reihenfolge mit der linken Maustaste, eine Hand wird zu sehen sein - **W**. **Ohne die Maustaste loszulassen**, ziehen Sie den zweiten Videoclip nach links (d.h. zum Anfang des Films), um die Dauer des Übergangs zu erhöhen, oder bewegen Sie ihn nach rechts, um seine Dauer zu reduzieren. Aber beachten Sie dabei, dass der Übergang verschwindet, wenn seine Dauer den Nullwert erreicht:



Jetzt wenn Sie die Maustaste freilassen, wird die Übergangsdauer geändert:



## Videoeffekte



Bei der Bearbeitung Ihrer Videos im Programm **AVS Video Editor** kann man auch unterschiedliche Videoeffekte dazu hinzufügen, wie **Grauskala**, um Ihr Video schwarz-weiß zu machen, **Umkehrung**, um Farben von einem Videofragment zu ändern, oder **Schnee**, um ein wenig Romantik Ihrem Film zu verleihen, und viele andere Effekte. Ausführliche Beschreibung jedes Effekts kann man in den nächsten Kapiteln finden.

Um einen Effekt anzuwenden, muss man folgende einfache Schritte ausführen:

#### 1. Auswahl eines Effekts zum Hinzufügen

Nach dem Import eines Videos ins Programm und der Unterbringung im **Zeitachsen-/Storyboardbereich** betätigen Sie den **zentralen Button Videoeffekte**. Im **Datei- und Effektbereich** sehen Sie alle Videoeffekte, die Sie in ihrem Video anwenden können.

In dem **linken Menü** lassen sich die Effektgruppen wählen, die im **Datei- und Effektbereich** angezeigt werden, oder die Option **Alle Videoeffekte**. So werden Sie gewünschten Effekt einfach finden, wenn Sie Bescheid wissen, zu welcher Gruppe er gehört. Um alle verfügbaren Gruppen zu sehen, klicken Sie **hier**.



#### 2. Unterbringung des gewählten Effekts auf einer speziellen Linie

Sobald Sie einen Effekt zum Anwenden finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie die Option **Videoeffekt hinzufügen oder ersetzen**. Wenn Sie bereits einen Effekt hinzugefügt haben und diese Option wählen, wird der vorher hinzugefügte Effekt durch einen neuen ersetzt. Wenn es mehrere Effekte im

**Zeitachsen-/Storyboardbereich** gibt, wird der markierte Effekt ersetzt. Es ist auch möglich gewünschten Effekt aus dem **Datei- und** 

Effektbereich zu ziehen und ihn im Zeitachsen-/Storyboardbereich in der Linie für Videoeffekte abzulegen (sehen Sie das unten gegebene Bild).



Es ist auch möglich Videoeffekte direkt zum Hauptvideo hinzuzufügen.

Dauer X		
Wert:	00:00:06.980 🗘	
ОК	Abbrechen	

#### 3. Einstellung der Dauer des Effekts

Man kann die Dauer des hinzugefügten Effekts ändern, indem man ihn mit der linken Maustaste anklickt (er wird markiert) und den Button **Dauer** auf der **Zeitachsenleiste** betätigt oder auf gewünschten Effekt mit der rechten Maustaste klickt und die Option **Dauer** wählt. Ein Fenster (sehen Sie das Bild links) wird erscheinen, wo man einen gewünschten Wert entweder durch die Tastatur oder mit Hilfe von den Pfeilbuttons eingeben kann. Danach betätigen Sie den Button OK, um die eingestellte Dauer für den Effekt anzuwenden. Man kann dasselbe Ziel erreichen, wenn man die Effektgrenzen im

Zeitachsen-/Storyboardbereich versetzt.

#### 4. Änderung der Effekteigenschaften

Mit dem **AVS Video Editor** kann man auch die Eigenschaften der Effekte ändern. Dafür klicken Sie auf gewünschten Effekt im **Zeitachsen-/Storyboardbereich** und betätigen Sie den Button **Effekt bearbeiten** auf der **Zeitachsenleiste** oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Effekt und wählen die Option **Effekt bearbeiten**. Danach wird das Fenster **Videoeffekte** geöffnet (sehen Sie das Bild unten).

Im **Eigenschaftenbereich** des Fensters **Videoeffekte** wählen Sie im Listenmenü **Maske** einen Bereich, zu dem der Effekt angewandt wird. Die folgenden Optionen sind verfügbar: keine, Rechteck, Ellipse und Vieleck. Wenn Sie die Option **Keine** wählen, wird der Effekt zum kompletten Bildbereich angewandt.

Dann stellen Sie die anderen Eigenschaften des Effekts ein. Sie variieren von Effekt zu Effekt. Detaillierte Beschreibung der Effekteigenschaften ist in den Kapiteln **Spezielle Effekte**, **Effekte** und **Transformierungseffekte** zu finden.

Videoeffekte	_ ×
S ~ III 📮	Einstellungen der Videoeffekte
	Sa Eigenschaften: Aquarel
	Maske: Keine 👻
	Größe: 4
Le se	Eigenschaftenbereich
Aufblendbereich	
Bereich maximaler Darstellung	OK Abbrechen

#### 5. Bestimmung der Auf- und Abblendbereiche

Innerhalb des Fensters **Videoeffekte** kann man auch die **Auf-** und **Abblendbereiche** für den angewandten Effekt mit Hilfe vom Schieberegler unter dem Vorschaubereich bestimmen. Der **Aufblendbereich** (auf Engl. **fade-in**) ist der Bereich, wo der Effekt beginnt. Im Bereich maximaler Darstellung wird der Effekt zu 100% angewandt. Der **Abblendbereich** (auf Engl. **fade-out**) kennzeichnet das Ende des Effekts, bis er völlig verschwindet.

Um die Auf- und Abblendbereiche zu setzen, bewegen Sie den Kursor 🔍 des Schiebereglerbereichs zur Stelle, wo der

Aufblendbereich enden wird, und betätigen Sie den Button . So wird der Aufblendbereich markiert. Danach bewegen Sie denselben Cursor zur Stelle auf dem Schiebereglerbereich, wo der Abblendbereich beginnen wird, und klicken Sie auf den Button . So wird der Abblendbereich markiert. Es ist auch möglich den Mauszeiger zum Rand des Schiebereglerbereichs zu bewegen und die Grenzen nach außen oder innen zu ziehen. Beim Bestimmen des Abblendbereichs ziehen Sie den linken Rand des Schiebereglerbereichs nach rechts. Um den Aufblendbereich zu setzen, ziehen Sie den rechten Rand des Schiebereglerbereichs nach links (sehen Sie das u.g. Bild).



#### 6. Vorschau des angewandten Effekts

Nachdem der Effekt zur Videodatei hinzugefügt wurde, kann man ihn mit Hilfe von der **Wiedergabesteuerung** abspielen, die sich unter dem Schiebereglerbereich befindet. Diese Buttons haben dieselbe Funktionen wie auch die Buttons des **Vorschaubereichs** im **Hauptfenster**. Die Beschreibung dieser Buttons ist **hier** zu finden.

Wenn Sie den angewandten Effekt entfernen möchten, muss man ihn wählen und den entsprechenden Button auf der **Zeitachsenleiste** betätigen oder auf den zu löschenden Effekt mit der rechten Maustaste klicken und die Option **Objekt löschen** wählen.

## Liste mit Videoeffekten und ihre Beschreibung

Alle Videoeffekte, die im **AVS Video Editor** angewandt werden können, sind in 3 Gruppen aufgeteilt: **Spezielle Effekte**, **Effekte**, **Transformierungseffekte** und **Zeichnungseffekte**. In der unten gegebenen Tabelle finden Sie alle Effekte, die sich gemäß ihrer Angehörigkeit einer der Gruppen befinden, und ihre kurze Beschreibung.

Gruppe	Effekt	Beschreibung
	Sepia	Der Effekt <b>Sepia</b> ermöglicht, das Bildspektrum in bräunliches und gelbliches Fotopapier zu transformieren.
	Alter Film	Der Effekt <b>Alter Film</b> ermöglicht, einen Schwarzweißfilm mit Kratzern aus Ihren Videos zu machen.
	Glasmosaik	Der Effekt <b>Glasmosaik</b> ermöglicht, Ihr Video durch eine Anzahl von rechteckigen Glasstücken zu sehen, jedes davon wird einen Teil des Gesamtvideobildes anzeigen.
	Reliefmosaik	Der Effekt <b>Reliefmosaik</b> lässt Ihre Videos wie Wandmosaik aussehen.
Spezielle Effekte	Puzzle	Der Effekt <b>Puzzle</b> ermöglicht, Ihr Videobild in Dutzende von Rechtecken bzw. Puzzle-Stücken aufzuteilen.
	Ken Burns	Der Effekt <b>Ken Burns</b> ermöglicht, Ihr Videobild sanft zu vergrößern und zu panoramieren.
	Glas	Der Effekt <b>Glas</b> ermöglicht, dass Ihr Bild so dargestellt wird, als ob man sich es durch Glasstücke unterschiedlicher Art ansieht.
	Schnee	Der Effekt <b>Schnee</b> ermöglicht, einen romantischen Hauch Ihrem Film zu verleihen.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Aquarell	Der Effekt <b>Aquarell</b> ermöglicht, Ihre Videos wie Aquarellgemälde aussehen zu lassen.
	Bleistiftskizze	Der Effekt <b>Bleistiftskizze</b> ermöglicht, jedes Einzelbild Ihres Films in eine mit der Hand gezeichnete Skizze zu wandeln.

	Lichtschein	Der Effekt <b>Lichtschein</b> ermöglicht, das Videobild so aussehen zu lassen, als ob es Licht ausstrahlt.
	Warmer Lichtschein	Der Effekt <b>Warmer Lichtschein</b> ermöglicht, das Videobild so aussehen zu lassen, als ob es mit weichem Fokus aufgenommen wurde, dadurch wirkt das Objekt attraktiver.
	Wind	Der Effekt <b>Wind</b> ermöglicht so zu machen, als ob die Farben von Ihrem Videobild weggeweht werden.
	Ausgrauen	Der Effekt <b>Ausgrauen</b> ermöglicht, die Farben des Videobildes in die Grautöne umzuwandeln, die sich in einer Grauskala von schwarz bis weiß ergeben.
	TV-Simulation	Der Effekt <b>TV-Simulation</b> ermöglicht, niedrige Qualität des empfangenen Videosignals zu imitieren.
	Druckerschwärze	Der Effekt <b>Druckerschwärze</b> ermöglicht, Ihr Videobild in ein Foto aus einer Zeitung zu wandeln.
	Film	Der Effekt <b>Film</b> ermöglicht, Ihrem Film Negativränder hinzuzufügen.
	Timer	Der Effekt <b>Timer</b> ermöglicht, einen Zeitmesser in Ihr Video einzufügen, der ein bestimmtes Zeitintervall messen würde.
	Weitwinkelzoom	Der Effekt <b>Weitwinkelzoom</b> ermöglicht so zu machen, als ob Ihr Video mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommen wurde.
	Wasserwiederspiegelung	Der Effekt <b>Wasserwiederspiegelung</b> ermöglicht Ihnen, einen Wasserwiderschein eines Videobildbereichs ins Video einzufügen.
	Teilchen	Der Effekt <b>Teilchen</b> ermöglicht Ihnen, unterschiedliche Objekte zu Ihrem Video hinzuzufügen (Seifenblasen, Blumen, Blätter, Schmetterlinge usw.), die in Ihrem Video herumfliegen, fallen, sich bewegen.
	Leinwand	Der Effekt <b>Leinwand</b> ermöglicht Ihnen, eine Leinwandtextur zu Ihrem Video hinzuzufügen.
	Farbwechsel	Der Effekt <b>Farbwechsel</b> ermöglicht Ihnen, einige Farben in Ihrem Video zu ändern.
	3D-Anaglyphenbild	Der Effekt <b>3D-Anaglyphenbild</b> simuliert einen stereoskopischen 3D-Effekt, der mit der Brille gesehen werden kann, wo die Linsen unterschiedliche Farben haben.
	Textschreiben	Der Effekt <b>Textschreiben</b> ermöglicht Ihnen, einen Text hinzuzufügen und zu sehen, wie er im Video geschrieben wird.
	Countdown	Der Effekt <b>Countdown</b> ermöglicht Ihnen, einen Zeitmesser in Ihr Video einzufügen, der ein bestimmtes Zeitintervall zurückzählen wird.
	Weichzeichnen	Der Effekt <b>Weichzeichnen</b> wird benutzt, um die Bildschärfe herabzusetzen.
fekte	Gaußsches Weichzeichnen	Der Effekt <b>Gaußsches Weichzeichnen</b> wird benutzt, um die Bildschärfe gemäß einer Gaußverteilung herabzusetzen.
	Bewegungsunschärfe	Der Effekt <b>Bewegungsunschärfe</b> wird benutzt, um den Kontrast zu vermindern. Dadurch entsteht ein Bewegungseindruck.

	Scharfstellen	Der Effekt <b>Scharfstellen</b> wird benutzt, um die Details und die Konturen des Bildes schärfer zu machen.
	Mosaik	Der Effekt <b>Mosaik</b> wird benutzt, um die Pixel der gleichen Farbe in Zellen zu vereinigen.
	Rauschen	Der Effekt <b>Rauschen</b> wird benutzt, um Textur zum Bild durch "Pixelabstauben" hinzuzufügen.
	Diffusion	Der Effekt <b>Diffusion</b> wird benutzt, um das Bild weniger fokussiert zu machen.
	Prägen	Der Effekt <b>Prägen</b> wird benutzt, um einem Bild das 3D-Aussehen zu verleihen.
	Minimal	Der Effekt <b>Minimal</b> wird benutzt, um dunkle Pixel im Bild hervorzuheben.
	Maximal	Der Effekt <b>Maximal</b> wird benutzt, um helle Pixel im Bild hervorzuheben.
	Zeilenentflechtung	Der Effekt <b>Zeilenentflechtung</b> wird benutzt, um die Bilder eines im Zeilensprungverfahren vorliegenden Videos in Vollbilder zu konvertieren.
	Medianfilter	Der Effekt <b>Medianfilter</b> wird benutzt, um jedes Pixel durch ein Pixel zu ersetzen, das den mittleren Grauwert von allen Nachbarpixeln hat.
	Umkehrung	Der Effekt <b>Umkehrung</b> erlaubt, die Farben im Bild umzudrehen.
	Kolorieren	Der Effekt <b>Kolorieren</b> erlaubt, die ganze Datei einzufärben.
	Grauskala	Der Effekt <b>Grauskala</b> erlaubt, ein Bild nur in Grautönen darzustellen, die sich von schwarz (0) bis weiß (255) ergeben.
	Posterisation	Der Effekt <b>Posterisation</b> erlaubt, die Tonebene (oder den Helligkeitsgrad) zu bestimmen und dann die Pixel der gleichen Ebene nebeneinander zu bringen.
	Schwelle	Der Effekt <b>Schwelle</b> erlaubt zu bestimmen, wieviel Kontrast es zwischen den Nachbarpixeln für die Schärfe gibt.
	Umdrehung	Der Effekt <b>Umdrehung</b> erlaubt Ihnen, das komplette Bild horizontal oder vertikal umzudrehen.
	Verdrehen	Der Effekt <b>Verdrehrn</b> erlaubt Ihnen, das Videobild durch seine Verdrehung zu transformieren.
	Perspektive	Der Effekt <b>Perspektive</b> erlaubt Ihnen, die Perspektive im Bild horizontal oder vertikal zu ändern.
Transformierungseffekte	Verzerrung	Der Effekt <b>Verzerrung</b> erlaubt Ihnen, das ganze Bild horizontal oder vertikal zu verdrehen.
	Verschiebung	Der Effekt <b>Verschiebung</b> erlaubt Ihnen, das Bild entlang den Achsen X und Y zu bewegen.
	Rotierung	Der Effekt <b>Rotierung</b> erlaubt Ihnen, das komplette Bild zu drehen.
	Vervielfältigung	Der Effekt <b>Vervielfältigung</b> erlaubt Ihnen, das komplette Bild zu vervielfältigen.

	Zoom	Der Effekt <b>Zoom</b> erlaubt Ihnen, das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.	
	Spiegel	Der Effekt <b>Spiegel</b> erlaubt Ihnen, einen Teil des Bildes zu verdoppeln.	
	Wirbeln	Der Effekt <b>Wirbeln</b> erlaubt Ihnen, das Bild zu verwirbeln.	
	Kräuseln	Der Effekt <b>Kräuseln</b> erlaubt Ihnen, die Bildoberfläche zu kräuseln.	
	Welle	Der Effekt <b>Welle</b> erlaubt Ihnen, einen sphärischen Bereich verwischen zu machen.	
	Sphäre	Der Effekt <b>Sphäre</b> erlaubt Ihnen, einen sphärischen Bereich verwischen zu machen.	
	Zylinder	Der Effekt <b>Zylinder</b> erlaubt Ihnen, einen zylindrischen Bereich verwischen zu machen.	
	Glasziegel	Der Effekt <b>Glasziegel</b> erlaubt Ihnen, den Eindruck zu gewinnen, als ob man durch Glasziegel sieht.	
	Zerbrochenes Glas	Der Effekt <b>Zerbrochenes Glas</b> erlaubt Ihnen, den Eindruck zu gewinnen, als ob man durch zerbrochenes Glas sieht.	
	Bild	Der Effekt <b>Bild</b> erlaubt ihnen, ein beliebiges Bild Ihrer Videodatei hinzuzufügen.	
	Linie/ Polylinie	Die Effekte <b>Linie/ Polylinie</b> erlauben ihnen, unterschiedliche Linien Ihrer Videodatei hinzuzufügen.	
	Rechteck	Der Effekt <b>Rechteck</b> erlaubt ihnen, unterschiedliche Rechtecke Ihrer Videodatei hinzuzufügen.	
	Rechteck ausgeschnitten	Der Effekt <b>Rechteck ausgeschnitten</b> erlaubt ihnen, ein Objekt in Ihrem Video durch ein rechteckiges Fenster zu markieren. Der Rest wird mit einer ausgewählten Farbe bedeckt.	
Zeichnungseffekte	Ellipse	Der Effekt <b>Ellipse</b> erlaubt ihnen, unterschiedliche Ellipsen Ihrer Videodatei hinzuzufügen.	
	Ellipse ausgeschnitten	Der Effekt <b>Ellipse ausgeschnitten</b> erlaubt ihnen, ein Objekt in Ihrem Video durch ein ellipsenförmiges Fenster zu markieren. Der Rest wird mit einer ausgewählten Farbe bedeckt.	
	Vieleck, Torte, Einfache Torte, Bogensektor, Einfacher Bogensektor	Die Effekte <b>Vieleck, Torte, Einfache Torte, Bogensektor,</b> <b>Einfacher Bogensektor</b> erlauben ihnen, ein Objekt in Ihrem Video durch eine mit der gewählten Farbe bedeckte Form zu markieren.	
	Rand	Der Effekt <b>Rand</b> erlaubt ihnen, eine Begrenzung rund um das Bild hinzuzufügen.	

## Spezielle Effekte

**Spezielle** Effekte erlauben Ihnen, verblasste Fotos und alte Filme zu imitieren, Ihre Videos in eine Abfolge von mit der Hand gezeichneten Skizzen oder ein Aquarellgemälde zu wandeln.

Effekt	Beschreibung
Sepia	Der Effekt <b>Sepia</b> ermöglicht, das Bildspektrum in bräunliches und gelbliches Fotopapier zu transformieren.
Alter Film	Der Effekt Alter Film ermöglicht, einen Schwarzweißfilm mit Kratzern aus Ihren Videos zu machen.
Glasmosaik	Der Effekt <b>Glasmosaik</b> ermöglicht, Ihr Video durch eine Anzahl von rechteckigen Glasstücken zu sehen, jedes davon wird einen Teil des Gesamtvideobildes anzeigen.
Reliefmosaik	Der Effekt Reliefmosaik lässt Ihre Videos wie Wandmosaik aussehen.
Puzzle	Der Effekt <b>Puzzle</b> ermöglicht, Ihr Videobild in Dutzende von Rechtecken bzw. Puzzle-Stücken aufzuteilen.
Ken Burns	Der Effekt Ken Burns ermöglicht, Ihr Videobild sanft zu vergrößern und zu panoramieren.
Glas	Der Effekt <b>Glas</b> ermöglicht, dass Ihr Bild so dargestellt wird, als ob man sich es durch Glasstücke unterschiedlicher Art ansieht.
Schnee	Der Effekt Schnee ermöglicht, einen romantischen Hauch Ihrem Film zu verleihen.
Aquarell	Der Effekt Aquarell ermöglicht, Ihre Videos wie Aquarellgemälde aussehen zu lassen.
Bleistiftskizze	Der Effekt <b>Bleistiftskizze</b> ermöglicht, jedes Einzelbild Ihres Films in eine mit der Hand gezeichnete Skizze zu wandeln.
Lichtschein	Der Effekt Lichtschein ermöglicht, das Videobild so aussehen zu lassen, als ob es Licht ausstrahlt.
Warmer Lichtschein	Der Effekt <b>Warmer Lichtschein</b> ermöglicht, das Videobild so aussehen zu lassen, als ob es mit weichem Fokus aufgenommen wurde, dadurch wirkt das Objekt attraktiver.
Wind	Der Effekt <b>Wind</b> ermöglicht so zu machen, als ob die Farben von Ihrem Videobild weggeweht werden.
Ausgrauen	Der Effekt <b>Ausgrauen</b> ermöglicht, die Farben des Videobildes in die Grautöne umzuwandeln, die sich in einer Grauskala von schwarz bis weiß ergeben.
TV-Simulation	Der Effekt <b>TV-Simulation</b> ermöglicht, niedrige Qualität des empfangenen Videosignals zu imitieren.
Druckerschwärze	Der Effekt <b>Druckerschwärze</b> ermöglicht, Ihr Videobild in ein Foto aus einer Zeitung zu wandeln.
Film	Der Effekt Film ermöglicht, Ihrem Film Negativränder hinzuzufügen.
Timer	Der Effekt <b>Timer</b> ermöglicht, einen Zeitmesser in Ihr Video einzufügen, der ein bestimmtes Zeitintervall messen würde.
Weitwinkelzoom	Der Effekt <b>Weitwinkelzoom</b> ermöglicht so zu machen, als ob Ihr Video mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommen wurde.
Wasserwiederspiegelung	Der Effekt <b>Wasserwiederspiegelung</b> ermöglicht Ihnen, einen Wasserwiderschein eines Videobildbereichs ins Video einzufügen.
Teilchen	Der Effekt <b>Teilchen</b> ermöglicht Ihnen, unterschiedliche Objekte zu Ihrem Video hinzuzufügen (Seifenblasen, Blumen, Blätter, Schmetterlinge usw.), die in Ihrem Video herumfliegen, fallen, sich

	bewegen.
Leinwand	Der Effekt Leinwand ermöglicht Ihnen, eine Leinwandtextur zu Ihrem Video hinzuzufügen.
Farbwechsel	Der Effekt Farbwechsel ermöglicht Ihnen, einige Farben in Ihrem Video zu ändern.
3D-Anaglyphenbild	Der Effekt <b>3D-Anaglyphenbild</b> simuliert einen stereoskopischen 3D-Effekt, der mit der Brille gesehen werden kann, wo die Linsen unterschiedliche Farben haben.
Textschreiben	Der Effekt <b>Textschreiben</b> ermöglicht Ihnen, einen Text hinzuzufügen und zu sehen, wie er im Video geschrieben wird.
Countdown	Der Effekt <b>Countdown</b> ermöglicht Ihnen, einen Zeitmesser in Ihr Video einzufügen, der ein bestimmtes Zeitintervall zurückzählen wird.

## Sepia



Der Effekt **Sepia** ermöglicht, das Bildspektrum ins Bräunliche zu transformieren, und imitiert dadurch verblasste Fotos bzw. gelbliches Fotopapier. Wenden Sie ihn an, um Ihrem Video ein antikes Aussehen zu verleihen.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts Sepia können angegeben werden: Ebene, Helligkeit und Rot, Grün, Blau.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Sepia dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Sepia



Nach der Anwendung des Effekts Sepia

## Alter Film



Nach der Anwendung des Effekts **Alter Film** ergibt sich ein Schwarzweißfilm mit Kratzern. Es werden auch Bildrauschen, Zittereffekt und Staub Ihrem Video hinzugefügt, wodurch der Eindruck entsteht, als ob es mit einem alten Projektor abgespielt wird.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Alter Film** können angegeben werden: **Artefakt** (Filmbeschädigung: Staub, Haare, Flecke usw.), **Kratzer, Zittern** (Jitter), **Helligkeit** und **Kontrast**.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Alter Film dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Alter Film



Nach der Anwendung des Effekts Alter Film

### Glasmosaik



Der Effekt **Glassmosaic** ermöglicht, Ihr Video durch eine Anzahl von rechteckigen Glasstücken zu sehen, jedes davon wird einen Teil des Gesamtvideobildes anzeigen.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Glasmosaik** können angegeben werden: **Breite** jedes Glasstücks, seine **Höhe**, **Winkel** des ganzen Glassatzes, **Krümmung** der durch die Glasstücke angezeigten Objekte, **Glatt**-Wert (macht Diekte schärfer oder glätter) und die **Qualität** des Videobildes

den Abriss der Objekte schärfer oder glätter) und die Qualität des Videobildes.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Glasmosaik dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Glasmosaik



Nach der Anwendung des Effekts Glasmosaik

## Reliefmosaik



Der Effekt **Reliefmosaik** lässt Ihre Videos wie Wandmosaik aussehen. Dieser Effekt wird durch die Vereinigung der Pixel gleicher Farbe in Zellen erreicht und ergibt umrissene Vierecke.

Die einzige Eigenschaft des Effekts, die eingestellt werden kann, ist die Größe der erstellten Vierecke.

Größe:



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Reliefmosaik** dargestellt:





Vor der Anwendung des Effekts Reliefmosaik

Nach der Anwendung des Effekts Reliefmosaik

## Puzzle



Der Effekt **Puzzle** ermöglicht, Ihr Videobild in Dutzende von Rechtecken bzw. Puzzle-Stücken aufzuteilen, so dass der Eindruck entsteht, dass Ihr Videobild aus mehreren Stücken besteht, die genau zusammenpassen.

Hier kann man einen Puzzle-**Typ** wählen und die **Größe** der Puzzle-Stücke bestimmen.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Puzzle dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Puzzle



Nach der Anwendung des Effekts Puzzle

#### Ken Burns



Der Effekt **Ken Burns** ermöglicht, Ihr Videobild sanft zu vergrößern und zu panoramieren. Er kann zum Beispiel nützlich sein, wenn Sie Fotos als Teil Ihres Films verwenden oder Sie möchten eine Person oder ein Objekt vergrößern.

Hier kann man eine **Voreinstellung** im entsprechenden Listenmenü wählen: Diorama, Vergrößerung links, Vergrößerung rechts, Verkleinerung links, Verkleinerung rechts. Mit einem Klick auf den Button **Umkehren** lässt sich die Zoom-Richtung ändern. Durch Aktivierung des Feldes **Bewegung glätten** kann der Zoom gleichmäßig gemacht werden.

Profil:	Benutzerdefiniert	•
	😯 Umkehren	
	🗌 Bewegung glätten	

Um die Größe des Start- (grüne Umrisslinie) und Endbereiches (rote Umrisslinie) zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger zu einer der Ecken und ziehen Sie diese zur Vergrößerung bzw. Verkleinerung.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Ken Burns dargestellt:





Vor der Anwendung des Effekts Ken Burns

Nach der Anwendung des Effekts Ken Burns

## Glas



Der Effekt **Glas** ermöglicht, dass Ihr Bild so dargestellt wird, als ob man sich es durch Glasstücke unterschiedlicher Art ansieht.

4

Man kann die Glasoberfläche variieren, indem man die Ebene ändert. Je höher der Wert ist, desto undeutlicher wird das Videobild.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Glas** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Glas



Nach der Anwendung des Effekts Glas

#### Schnee



Der Effekt **Schnee** ermöglicht, einen romantischen Hauch Ihrem Film zu verleihen. Dadurch sieht Ihr Videobild wie im Winter aus, wenn viele Schneeflocken aus dem Himmelszelt fallen.

Die Eigenschaften des Effekts **Schnee** erlauben Ihnen die **Größe** und **Anzahl** der Schneeflocken, ihre **Richtung**, **Abweichen** und **Geschwindigkeit** zu bestimmen. Man kann auch die **Farbe** der Schneeflocken und ihre

Durchsichtigkeit bei der Änderung des **Alpha**-Wertes wählen. Wenn Sie die Option **Schneehaufen** deaktivieren, die standardmäßig aktiviert ist, wird sich der Schnee im unteren Bereich des Videobildes während der Dateiwiedergabe nicht sammeln.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Schnee dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Schnee



Nach der Anwendung des Effekts Schnee

#### Aquarell



Der Effekt **Aquarell** ermöglicht, Ihre Videos wie Aquarellgemälde aussehen zu lassen. Dieser Effekt wird durch Weichzeichnen und Equalizer-Filter erzielt, die den Kontrast zwischen den größeren Farbbereichen mit homogener Farbe reduzieren und die Übergänge kontrastiv machen.

Die Eigenschaften des Effekts Aquarell erlauben Ihnen die Größe und Körnigkeit der Farbbereiche zu bestimmen.

Größe:	 4
Körnigkeit:	 8

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Aquarell dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Aquarell

Nach der Anwendung des Effekts Aquarell

#### Bleistiftskizze



Der Effekt Bleistiftskizze ermöglicht, jedes Einzelbild Ihres Films in eine mit der Hand gezeichnete Skizze zu wandeln.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Bleistiftskizze** können angegeben werden: seine **Ebene**, **Helligkeit** und **Kontrast**.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Bleistiftskizze dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Bleistiftskizze



After applying the **Pencil Sketch** effect

## Lichtschein



Der Effekt Lichtschein ermöglicht, das Videobild so aussehen zu lassen, als ob es Licht ausstrahlt.

Der Effekt hat nur eine Eigenschaft, die geändert werden kann, und zwar: **Ebene**. Niedrige Werte machen das Videobild dunkler, höhere Werte lassen es intensiver scheinen.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Lichtschein dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Lichtschein



Nach der Anwendung des Effekts Lichtschein

### Warmer Lichtschein



Der Effekt Warmer Lichtschein wirkt wie ein weicher Fokus für Ihr Video und macht den Objekt attraktiver.

Die einzige Eigenschaft, die eingestellt werden kann, ist die Intensität des Lichtscheins.

```
Intensität: 10
```

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Warmer Lichtschein dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Warmer Lichtschein



Nach der Anwendung des Effekts Warmer Lichtschein

## Wind



Der Effekt **Wind** ermöglicht so zu machen, als ob die Farben von Ihrem Videobild weggeweht werden.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Wind** können angegeben werden: **Richtung** und **Dichte**. Negative Werte für **Richtung** lassen den Wind nach links wehen, positive Werte - nach rechts.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Wind** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Wind



Nach der Anwendung des Effekts Wind

#### Ausgrauen



Der Effekt **Ausgrauen** ermöglicht, die Farben des Videobildes in die Grautöne umzuwandeln, die sich in einer Grauskala von schwarz bis weiß ergeben. Nur eine Farbe, die gewählt werden kann, wird zum Vorschein kommen.

Hier kann man eine bestimmte Farbe wählen, die eingeblendet wird, die Werte für Schwelle und Filter ändern.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Ausgrauen dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Ausgrauen



Nach der Anwendung des Effekts Ausgrauen

## **TV-Simulation**



Der Effekt **TV-Simulation** ermöglicht, niedrige Qualität des empfangenen Videosignals zu imitieren, wenn der Videostrom in separate Einzelbilder aufgeteilt wird. Die Abfolge der Einzelbilder wird bei niedriger Geschwindigkeit und mit Bildverzerrungen angezeigt.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **TV-Simulation** können angegeben werden: **Linien** (Verzerrung des Videobildes), **Amplitude**, **Amplitudenversatz**, **Vertikale Geschwindigkeit**, **Vertikaler Versatz** und **Bilderabstand** (Größe des schwarzen Bereichs zwischen den Einzelbildern).



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts TV-Simulation dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts TV-Simulation



Nach der Anwendung des Effekts TV-Simulation

40

## Druckerschwärze

$\square$	$\mathbf{L}$
	1

Der Effekt Druckerschwärze ermöglicht, Ihr Videobild in ein Foto aus einer Zeitung zu wandeln.

Die einzige Eigenschaft des Effekts **Druckerschwärze**, die angegeben werden kann, ist **Ebene**.

Ebanar		
EDene:		

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Druckerschwärze dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Druckerschwärze



Nach der Anwendung des Effekts Druckerschwärze

## Film



Der Effekt **Film** ermöglicht, Ihrem Film Negativränder hinzuzufügen, so dass er wie ein langer Filmstreifen mit Perforation aussieht. Man kann die Anzahl der Perforationslöcher, ihre Geschwindigkeit und Position ändern.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Film** können angegeben werden: die **Größe** des Randes und

**Geschwindigkeit**. Aktivieren Sie das Feld **Vertikal** um vertikale Ränder hinzuzufügen; wenn das Feld unmarkiert bleibt, haben die Ränder horizontale Position. Das Feld **Border** erlaubt Ihnen Ränder ohne Perforation einzufügen und das Videobild in der Mitte eines Negativstreifens unterzubringen.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Film dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Film



Nach der Anwendung des Effekts Film

Zeitmaske: 

- C - L

## Timer



Der Effekt Timer ermöglicht, einen Zeitmesser in Ihr Video einzufügen, der ein bestimmtes Zeitintervall messen würde. Man kann einen Zeitwert angeben, die Position des Timers bestimmen, eine Farbe und die Größe dafür wählen.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts Timer können angegeben werden: Zeit, Schrift, Pinsel, Schatten und Rand. Klicken Sie auf den entsprechenden Button, um die Einstellungen zu öffnen, die Sie ändern möchten.

	Stunden:Minuten:Sekunden 👻	<ul> <li>Zeitmaske - wählen Sie die Messeinheiten und ihre Reihenfolge</li> </ul>
	Startzeit:	• Startzeit - hier kann man den Nullpunkt für Ihren Timer eingeben
	00:00:00 🚖 🕥 🗸	Betätigen Sie den Button 💽, um die Startzeit zurückzusetzen. Wählen Sie eine der
		Optionen: auf Null stellen oder auf Effektanfang stellen.
T	C-Fuilth Cuildon	Schrift
1	Orial – Cra	
	Ariai • 64 •	• Schrift - wählen Sie eine der verfügbaren Schrifen im Abrollmenü
	Schriftart:	• Größe - bestimmen Sie die Schriftgröße
	BIUS	• Schriftart - hier sind folgende Optionen verfugbar: fett, kursiv,
		unterstrichen, durchstrichen (fett ist standardmaßig markiert)
1	Pinseltyp:	Pinsel
	Einfarbig 🗸 🗸	• <b>Pinseltyp</b> - wählen Sie einen der verfügbaren Pinseltypen im Abrollmenu:
		einfarbig, Farbverlauf, Schraffierung und Textur (um mehr darüber zu
	Farbe: Alpha:	erfahren, klicken Sie <b>hierhier</b> )
	· 100	• Farbe - wählen Sie die Farbe für den Timer
		• Alpha - bestimmen Sie die Durchsichtigkeit der Farbe
	Schatten aktivieren 🖊	<b>C</b> -b-th-th-th
	Earbe: Alnba:	Schatten
-		• Schatten aktivieren - dieses Feld ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie
	Vercetz X:	es deaktivieren, wird kein Schatten zu den Timerzahlen hinzugefügt
	-47	• Farbe - wählen Sie die Farbe des Schattens
	Versatz Y:	• Alpha - wählen Sie die Durchsichtigkeit der Farbe
	-61	<ul> <li>Versatz X - bestimmen Sie den Schattenversatz entlang die X-Achse</li> </ul>
	Unschärfe:	• Versatz Y - bestimmen Sie den Schattenversatz entlang die Y-Achse
	- 3	• Unschärfe - wählen Sie einen Wert für die Schattenunschärfe
	Farhe: Alpha: Dand aktivieren 🗸	Rand
		Dand altitudenan diagon Fold ist standarden "Ois altituden over Ois set
	75	<ul> <li>kana aktivieren - aleses reid ist standardmaßig aktiviert, wenn Sie es deaktivieren, wird kein Band zu den Timerrahlen hinzugefüct.</li> </ul>
	Abstand:	
	- 5	• Farbe - wählen Sie die Farbe des Randes
	1.7	

- Alpha wählen Sie die Durchsichtigkeit der Farbe
- Abstand wählen Sie den Abstand zwischen dem Rand und den Timerzahlen



Man kann auch den Timerrechteck verschieben und drehen. Um den Timerrechteck zu verschieben, bewegen Sie den Mauszeiger dazu, bis er zu einem Pfeil wird freizulassen, bewegen Sie den Rechteck in die gewünschte Richtung. Um den Timerrechteck zu drehen, klicken Sie auf den grünen Kreis 🔵 mit der linken Maustaste, der Mauszeiger wird zu einem

# Schrift

Zeit

- Schriftgröße
- nde Optionen verfügbar: fett, kursiv, (fett ist standardmäßig markiert)

#### Pinsel

- en der verfügbaren Pinseltypen im Abrollmenü: ffierung und Textur (um mehr darüber zu er)
- e für den Timer
- Durchsichtigkeit der Farbe

#### Schatten

- ses Feld ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie hatten zu den Timerzahlen hinzugefügt
- e des Schattens
- chsichtigkeit der Farbe
- den Schattenversatz entlang die X-Achse
- den Schattenversatz entlang die Y-Achse
- en Wert für die Schattenunschärfe

#### Rand

- Feld ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie es zu den Timerzahlen hinzugefügt
- e des Randes

runden Pfeil - 🗑 - klicken Sie mit der Maustaste und, ohne Sie freizulassen, bewegen Sie ihn, um die Timerausrichtung zu ändern.

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Timer** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Timer



Nach der Anwendung des Effekts Timer

#### Weitwinkelzoom



Der Effekt **Weitwinkelzoom** transformiert Ihr Video und lässt Ihr Video so aussehen, als ob es mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommen wurde.

15

Die einzige Eigenschaft, die eingestellt werden kann, ist **Perspektive**.

Perspektive:	-
F CI SPERUYE,	_

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Weitwinkelzoom dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Weitwinkelzoom



Nach der Anwendung des Effekts Weitwinkelzoom

## Wasserwiederspiegelung



Der Effekt **Wasserwiederspiegelung** ermöglicht Ihnen, einen Wasserwiderschein eines Videobildbereichs ins Video einzufügen.

Der Effekt **Wasserwiederspiegelung** verfügt über die folgenden Eigenschaften:

- Maske wählen Sie eine Form für den Bereich, der wiederspiegelt wird (Rechteck, Ellipse, Vieleck);
- Richtung wählen Sie die Wiederspiegelungsrichtung (nach oben, unten, links oder rechts gerichtete Pfeile);

- Versatz stellen Sie den gewünschten Abstand zwischen dem gewählten und wiederspiegelten Bereich ein;
- Alpha min. stellen Sie die Transparenz des wiederspiegelten Bereichs ein, der weiter vom gewählten Bereich liegt;
- Alpha max. stellen Sie die Transparenz des wiederspiegelten Bereichs ein, der näher zum gewählten Bereich liegt.

Maske:	Rechteck	•
Richtung:	- <b>+</b>	
Versatz:		5
Alpha min.:	0	0
Alpha max.:	0	0

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Wasserwiederspiegelung** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Wasserwiederspiegelung



Nach der Anwendung des Effekts Wasserwiederspiegelung

## Teilchen



Der Effekt **Teilchen** fügt unterschiedliche Objekte (Seifenblasen, Blümen, Blätter, Schmetterlinge usw.) hinzu, die sich in Ihrem Video bewegen, herumfliegen oder fallen.

Die Eigenschaften des Effekts **Teilchen** erlauben Ihnen ein **Teilchen** zu wählen, das in Ihrem Video erscheinen wird, die **maximale Anzahl**, die **Transparenz** und **Größe** der Teilchen zu bestimmen. Sie können auch die

**Geschwindigkeit** und **Drehungsgeschwindigkeit** bestimmen, damit sie sich schneller bzw. langsamer bewegen oder drehen, einen Typ der **Drehung** im Listenmenü wählen und zwei Winkel konfigurieren: **Bewegungswinkel** und **Teilchenwinkel**.

Teilchen:	* -	
Max. Anzahl:		14
Transparenz:		100
Größe:		15
Geschwindigkeit:		80
Drehungsgeschw.:		80
Drehung:	mit Schwung	•
Bewegungswinkel:	Teilchenwinkel:	

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Teilchen dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Teilchen

Nach der Anwendung des Effekts Teilchen

### Leinwand



Der Effekt **Leinwand** verleiht Ihrem Video die Leinwandtextur.

Die einzige Eigenschaft, die eingestellt werden kann, ist die **Dichte** der Striche.

Dichte:

100

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Leinwand dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Leinwand



Nach der Anwendung des Effekts Leinwand

#### Farbwechsel



Der Effekt **Farbwechsel** ersetzt einige Farben in Ihrem Video durch andere Farben.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Farbwechsel** können eingestellt werden: **Farbe 1** und **Farbe 2**. Zuerst geben Sie die Farbe an, die Sie ändern möchten, und dann wählen Sie die Farbe, durch die die erste Farbe ersetzt wird.

Sie können eine der Standardfarben im Listenmenü mit einem Klick auf den schwarzen Pfeil oder eine Farbe aus Ihrem Videobild wählen. Dafür klicken Sie auf das Farbfeld und bewegen Sie den Farbwähler, um die gewünschte Farbe zu finden. Sie können auch das Bild vergrößern, um die Genauigkeit bei der Auswahl der Farbe zu erhöhen.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Farbwechsel dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Farbwechsel



Nach der Anwendung des Effekts Farbwechsel

## 3D-Anaglyphenbild



Der Effekt **3D-Anaglyphenbild** simuliert einen stereoskopischen 3D-Effekt, der mit der Brille gesehen werden kann, wo die Linsen unterschiedliche Farben haben.

Der Effekt 3D-Anaglyphenbild verfügt über die folgenden Eigenschaften: Typ und Tiefe.

Drei Typen sind im Listenmenü **Typ** verfügbar: **Rot-Cyan (Standard)**, **Rot-Cyan (erweitert)** und **Gelb-Blau**. Wählen Sie einen Typ abhängig davon, welche Brille Sie beim Anschauen des Videos verwenden werden. Die Eigenschaft **Tiefe** bestimmt den Anteil des linken (Rot-Filter) und rechten (Cyan-Filter) Bildes.

Typ:	Red-Cyan (Standard) 🔹		
Tiefe:		35	

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **3D-Anaglyphenbild** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts 3D-Anaglyphenbild



Nach der Anwendung des Effekts 3D-Anaglyphenbild

#### Textschreiben



Der Effekt **Textschreiben** ermöglicht Ihnen, einen Text hinzuzufügen und zu sehen, wie er im Video geschrieben wird.

Zuerst nutzen Sie das Feld **Text**, um den Text einzugeben, und dann stellen Sie die verfügbaren Parameter ein. Hier können Sie die **Schrift, Schriftgröße** und den **Schriftstil** (fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen) für Ihren

Text wählen.

Im Bereich **Rand** können Sie die Farbe des Textes angeben. Es ist möglich eine der Standardfarben aus dem Listenmenü mit einem Klick auf den schwarzen Pfeil zu wählen oder eine Farbe selbst zu erstellen. Dafür klicken Sie auf das Farbfeld, um eine Standard-

Windows-Palette zu öffnen. Sie können auch die Transparenz des Textes im Feld Alpha and Randdicke im Feld Abstand einstellen.

Wenn Sie das Feld **Gleichzeitig animiert** aktivieren, werden alle Buchstaben auf dem Bildschirm gleichzeitig erscheinen; wenn das Feld deaktiviert ist, werden alle Buchstaben der Reihe nach erscheinen.

Text	Schrift Arial	▼ 128 ▼ B I U S
	Rand Farbe:	Gleichzeitig animiert
•	Alpha:	100
	Abstand:	5

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Textschreiben dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Textschreiben

Text

Nach der Anwendung des Effekts Textschreiben

## Countdown



Der Effekt **Countdown** ermöglicht Ihnen, einen Zeitmesser in Ihr Video einzufügen, der ein bestimmtes Zeitintervall zurückzählen wird.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Countdown** können angegeben werden: **Zeit**, **Schrift**, **Pinsel**, **Schatten** und **Rand**. Klicken Sie auf den entsprechenden Button, um die Einstellungen zu öffnen, die Sie ändern möchten.

$\circlearrowright$	Startzahl:	10	\$
	Endzahl:	0	\$
T	Schrift: Arial Schriftart: <b>B</b>	<u>U</u> <del>S</del>	Größe: ∕ 64 ▼

Zeit

- Startzahl geben Sie eine Zahl ein, mit der der Countdown beginnt
- Endzahl geben Sie eine Zahl ein, mit der der Countdown endet

#### Schrift

- Schrift wählen Sie eine der verfügbaren Schrifen im Abrollmenü
- Größe bestimmen Sie die Schriftgröße
- Schriftart hier sind folgende Optionen verfügbar: fett, kursiv, unterstrichen, durchstrichen (fett ist standardmäßig markiert)



Abstand:

5

#### Pinsel

- Pinseltyp wählen Sie einen der verfügbaren Pinseltypen im Abrollmenü: einfarbig, Farbverlauf, Schraffierung und Textur (um mehr darüber zu erfahren, klicken Sie hierhier)
- Farbe wählen Sie die Farbe für die Zahlen
- Alpha bestimmen Sie die Durchsichtigkeit der Farbe

#### Schatten

- Schatten aktivieren dieses Feld ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie es deaktivieren, wird kein Schatten zu den Zahlen hinzugefügt
- Farbe wählen Sie die Farbe des Schattens
- Alpha wählen Sie die Durchsichtigkeit der Farbe
- Versatz X bestimmen Sie den Schattenversatz entlang die X-Achse
- Versatz Y bestimmen Sie den Schattenversatz entlang die Y-Achse
- Unschärfe wählen Sie einen Wert für die Schattenunschärfe

#### Rand

- **Rand aktivieren** dieses Feld ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie es deaktivieren, wird kein Rand zu den Zahlen hinzugefügt
- Farbe wählen Sie die Farbe des Randes
- Alpha wählen Sie die Durchsichtigkeit der Farbe
- Abstand wählen Sie den Abstand zwischen dem Rand und den Zahlen

Man kann auch den Rechteck verschieben und drehen. Um den Rechteck zu **verschieben**, bewegen Sie den Mauszeiger dazu, bis er zu einem Pfeil wird - A. Dann ohne die Maustaste freizulassen, bewegen Sie den Rechteck in die gewünschte Richtung. Um den Rechteck zu **drehen**, klicken Sie auf den grünen Kreis **o** mit der linken Maustaste, der Mauszeiger wird zu einem runden Pfeil - **o** - klicken Sie mit der Maustaste und, ohne Sie freizulassen, bewegen Sie ihn, um die Ausrichtung zu ändern.

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Countdown dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Countdown



Nach der Anwendung des Effekts Countdown

## Effekte

Diese **Effekte** erlauben Ihnen unterschiedliche Mal-, Mosaik-, Unschärfe- und andere Effekte in Ihrer Datei anzuwenden.

Effekt	Beschreibung		
Weichzeichnen	Der Effekt Weichzeichnen wird benutzt, um die Bildschärfe herabzusetzen.		
Gaußsches Weichzeichnen	Der Effekt <b>Gaußsches Weichzeichnen</b> wird benutzt, um die Bildschärfe gemäß einer Gaußverteilung herabzusetzen.		
Bewegungsunschärfe	Der Effekt <b>Bewegungsunschärfe</b> wird benutzt, um den Kontrast zu vermindern. Dadurch entsteht ein Bewegungseindruck.		
Scharfstellen	Der Effekt <b>Scharfstellen</b> wird benutzt, um die Details und die Konturen des Bildes schärfer zu machen.		
Mosaik	Der Effekt <b>Mosaik</b> wird benutzt, um die Pixel der gleichen Farbe in Zellen zu vereinigen.		
Rauschen	Der Effekt <b>Rauschen</b> wird benutzt, um Textur zum Bild durch "Pixelabstauben" hinzuzufügen.		
Diffusion	Der Effekt <b>Diffusion</b> wird benutzt, um das Bild weniger fokussiert zu machen.		
Prägen	Der Effekt <b>Prägen</b> wird benutzt, um einem Bild das 3D-Aussehen zu verleihen.		
Minimaler Filter	Der Effekt Minimaler Filter wird benutzt, um dunkle Pixel im Bild hervorzuheben.		
Maximaler Filter	Der Effekt Maximaler Filter wird benutzt, um helle Pixel im Bild hervorzuheben.		
Zeilenentflechtung	Der Effekt <b>Zeilenentflechtung</b> wird benutzt, um die Bilder eines im Zeilensprungverfahren vorliegenden Videos in Vollbilder zu konvertieren.		
Medianfilter	Der Effekt <b>Medianfilter</b> wird benutzt, um jedes Pixel durch ein Pixel zu ersetzen, das den mittleren Grauwert von allen Nachbarpixeln hat.		
Umkehrung	Der Effekt <b>Umkehrung</b> erlaubt, die Farben im Bild umzudrehen.		
Kolorieren	Der Effekt <b>Kolorieren</b> erlaubt, die ganze Datei einzufärben.		
Grauskala	Der Effekt <b>Grauskala</b> erlaubt, ein Bild nur in Grautönen darzestellen, die sich von schwarz(0) bis weiß (255) ergeben.		
Posterisation	Der Effekt <b>Posterisation</b> erlaubt, die Tonebene (oder den Helligkeitsgrad) zu bestimmen und dann die Pixel der gleichen Ebene nebeneinander zu bringen.		
Schwelle	Der Effekt <b>Schwelle</b> erlaubt zu bestimmen, wieviel Kontrast es zwischen den Nachbarpixeln für die Schärfe gibt.		
## Weichzeichnen

AVS4YOU-Programme bieten drei Varianten vom Weichzeichnen.

#### Weichzeichnen



**Weichzeichnen**: setzt den Kontrast zwischen angrenzenden Pixeln durch die Aufhellung der Pixel neben den scharf umrissenen Rändern und Schatten herab, was visuell das Bild ausgleicht und in gewissem Sinn verschwommen macht.

Die einzige Eigenschaft, die angegeben werden kann, ist die **Ebene** des Weichzeichnens.

Unschärfe:



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Weichzeichnen dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts **Weichzeichnen** 



Nach der Anwendung des Effekts Weichzeichnen



#### **Gaußsches Weichzeichnen**

**Gaußsches Weichzeichnen**: dabei wird eine mathematische Gleichung benutzt (Gaußsche Glockenkurve), um den Übergang zwischen angrenzenden Pixeln zu berechnen, dadurch enden die meisten weichgezeichneten Pixel im Mittelbereich zwischen zwei Originalfarben. Das **Gaußsche Weichzeichnen** fügt Niederfrequenzdetails hinzu und kann das Bild verschwommen machen.

Die einzige Eigenschaft, die angegeben werden kann, ist die **Größe** des Gaußschen Weichzeichnens.

Größe: \_\_\_\_\_ 5\_\_\_\_

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Gaußsches Weichzeichnen dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Gaußsches Weichzeichnen



Nach der Anwendung des Effekts Gaußsches Weichzeichnen

#### Bewegungsunschärfe



**Bewegungsunschärfe** verleiht den Bildern einen Hauch von Bewegung, indem die Richt- und Winkelsteuerung für Weichzeichnung hinzugefügt wird. Man kann den Winkel von -90 bis 90 Grad und den Abstand von 1 bis 999 Pixel wählen, um den Effekt der **Bewegungsunschärfe** zu steuern.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Bewegungsunschärfe** können angegeben werden: **Winkel** und **Abstand**.

Winkel:	$\frown$	45
Abstand:	•	10

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Bewegungsunschärfe** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Bewegungsunschärfe



Nach der Anwendung des Effekts Bewegungsunschärfe

# Scharfstellen



Der Effekt **Scharfstellen** erhöht den Kontrast, um das Bild scheinbar besser fokussiert zu machen (obwohl von Anfang an scharfe Bilder besser aussehen werden, als scharf gemachte). Unscharfe Bilder werden bei diesem Effekt durch die Erhöhung des Kontrasts der angrenzenden Pixel fokussiert.

Die einzige Eigenschaft des Effekts Schärfen, die eingestellt werden kann, ist seine Ebene (der Umfang der

Verlagerung).

Ebene: 98

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Scharfstellen dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Scharfstellen



Nach der Anwendung des Effekts Scharfstellen

## Mosaik



Der Effekt **Mosaik** packt die Pixel mit gleichen Farbtönen zusammen. Dadurch entstehen Blöcke, die Pixel in einem Block haben dieselbe Farbe. Dadurch entstehen unregelmäßig umgerissene Vierecke mit dem regelmäßigen Abstand. Es gibt zwei Typen des Mosaikeffekts. **Einfache Mosaik** wird aufgrund des oberen linken Pixels erzeugt, sonst ergibt sich die Mosaik aufgrund der durchschnittlichen Farbe aller Pixel in einem bestimmten Block.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Mosaik** können angegeben werden: **Größe** des Blocks (in Pixel) und die Option **Glatt**. Wenn Sie das Feld **Glatt** aktivieren/ deaktivieren, können Sie den Typ des Effekts **Mosaik** wählen.



🗹 Glatt

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Mosaik dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Mosaik



Nach der Anwendung des Effekts Mosaik

## Rauschen



Der Effekt **Rauschen** fügt Bildrauschen oder Pixel mit zufällig verteilten Farbebenen hinzu. Dieser Effekt wird benutzt, um ein wenig Textur dem Bild durch schwache Bestäubung der Pixel hinzuzufügen. Er kann zum Verbergen der Korrektur der matten Farbe oder zum Entfernen anderer Problembereiche angewandt werden.

100

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Rauschen** können angegeben werden: seine **Ebene** und die Option **Monochrom**. Wenn Sie das Feld **Monochrom** aktivieren, werden die Schattierungen im Bild gefiltert, ohne dass die Farben geändert werden.

Ebene:

🕑 Monochrom

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Rauschen dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Rauschen



Nach der Anwendung des Effekts Rauschen

## Diffusion



Der Effekt **Diffusion** schiebt die Pixel in einen Bereich, um ihn abhängig vom Umfang des Effektes weniger fokussiert zu machen. Der Effekt schiebt die Pixel zufällig und ignoriert dabei die Farbenwerte.

Die einzige Eigenschaft des Effekts **Diffusion**, die eingestellt werden kann, ist der **Abstand** der Pixelverlagerung (in Pixel).

Abstand:

\_\_\_\_

20

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Diffusion dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Diffusion



Nach der Anwendung des Effekts Diffusion

# Prägen



Der Effekt **Prägen** (Engl. Emboss) wird zum Verleihen dem Bild ein 3D-Aussehen benutzt, als ob es emporgehoben oder geprägt sei. Der Effekt **Prägen** macht das ganze Bild grau, außer den Spurfarben, die bei den höheren Werten benutzt werden.

Dazu gehören der **Winkel**, **Abstand** (Anhebung) und der Anteil für die **Menge** der Farbe im ausgewählten Bereich. Die Einstellung **Winkel** variiert von -180° bis 180° (von -180°, um die Oberfläche einzudrücken (prägen), bis +180°, um die Oberfläche emporzuheben). Dieser Parameter steuert die Richtung des Lichts. Der **Abstand**, der von 3 bis 10 variiert, bestimmt die Höhe des Effekts. Der **Grad** variert von 0 bis 100 und beeinflüßt die Menge der Einzelheiten, die der Filter fürs Prägen erkennt. Bei den niedrigen Werten wird fast nichts emporgehoben.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Prägen dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Prägen

# Minimal und Maximal



Nach der Anwendung des Effekts Prägen

#### **Effekt Minimal**



Der Effekt Minimal betont dunkle Pixel in einem Bild.

Die einzige Eigenschaft des Effekts Minimal, die eingestellt werden kann, ist seine Größe.

Größe: \_\_\_\_\_ 4

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Minimal dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Minimal



Nach der Anwendung des Effekts Minimal

#### **Effekt Maximal**



Der Effekt Maximal betont helle Pixel in einem Bild.

Die einzige Eigenschaft des Effekts Maximal, die eingestellt werden kann, ist seine Größe.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Maximal dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Maximal



Nach der Anwendung des Effekts Maximal

## Zeilenentflechtung



Der **AVS Video Converter** erlaubt Ihnen einen Artefact des Zeilensprungverfahrens (auf Engl. interlacing) zu entfernen, indem man den Zeilenentflechtungsfilter (auf Engl. deinterlacing filter) benutzt. In den Videos mit Zeilensprüngen besteht ein Einzelbild aus dem oberen Halbbild (Odd-Field = ungerade Zeilen) und unteren Halbbild (Even-Fields = gerade Zeilen), in den Videos ohne Zeilensprüngen enthält ein Einzelbild gerade und ungerade Zeilen.

Eines von diesen Halbbildern beginnt später als das andere auf einem Vollbild-Bildschirm (Monitor). Am meisten tritt dieser Effekt in den Videos auf, die von den TV-Tunern oder DV-Kameras übertragen wurden. Durch Anwenden des **Zeilenentflechtung**seffekts werden Artefakte des Zeilensprungverfahrens entfernt.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Zeilenentflechtung** können angegeben werden: **gerade Zeilen** und **Interpolieren**. Nach Bedarf aktivieren Sie die Optionen **Gerade Zeilen** und/oder **Interpolieren**. Dabei kann man die Artefakte des Zeilensprungverfahrens entfernen, indem **gerade Zeilen** entfernt und die restlichen Zeilen (durch **Interpolieren**) vermischt werden.

🗹 Gerade Zeilen

🗹 Interpolieren

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Zeilenentflechtung dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Zeilenentflechtung



Nach der Anwendung des Effekts Zeilenentflechtung

Hinweis: Es gibt keinen Sinn, diesen Effekt bei der Bearbeitung der Videos ohne Zeilensprungverfahren von hoher Qualität anzuwenden.

# Medianfilter



Mit dem **Medianfilter** wird jedes Pixel durch ein anderes ersetzt, das den mittleren Grauwert von allen Nachbarpixeln mit demselben Radius hat. Bei den niedrigeren Radiuswerten kann dieser Effekt zum Entfernen des Bildrauschens benutzt werden. Bei den höheren Radiuswerten verleiht dieser Effekt dem Bild einen malerischen Anschein.

5

Die einzige Eigenschaft des Effekts **Median**, die eingestellt werden kann, ist seine **Ebene**.

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Median** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Median

Nach der Anwendung des Effekts Median

## Umkehrung



Der Effekt **Umkehrung** dreht die Farben in dem Bild um. Wenn man ein Billd umdreht, wird der Helligkeitswert jedes Pixels in den Kanälen in den umgekehrten Wert nach der Schrittfarbskala umgewandelt, die aus 256 Werten besteht. Zum Beispiel wird ein Pixel in einem Positiv-Bild mit dem Wert 255 zu 0 geändert und ein Pixel mit dem Wert 5 wird den Wert 250 bekommen.

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Umkehrung** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Umkehrung



Nach der Anwendung des Effekts Umkehrung

## Kolorieren



Der Effekt **Kolorieren** erlaubt Ihnen die komplette Datei in eine RGB-bestimmte Farbe zu färben. Das Video wird mit Farbtönen einer ausgewählten Farbe bemalt, während die Gesamtbalance der Datei aufrechterhalten wird.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts Kolorieren können angegeben werden: rot, grün und blau.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Kolorieren** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Kolorieren



Nach der Anwendung des Effekts Kolorieren

## Grauskala



Der Effekt **Grauskala** wandelt die Farben des Bildes in die Palette der Grauskala um: schwarz (0) und weiß (255). Der Effekt hat zwei Typen: Entsättigung und Intensität.

Die einzige Eigenschaft, die angegeben werden kann, ist die Option **Entsättigen**. Man kann das Kontrollfeld

**Entsättigen** aktivieren, um das Video bis zu den Grautönen zu entsättigen (Farben entfernen). Das entsättigte Video kann etwas dunkler werden und einige Details verlieren.

📃 Entsättigen

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Grauskala** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Grauskala



Nach der Anwendung des Effekts Grauskala

## Posterisation



Der Effekt **Posterisation** erlaubt Ihnen die Farbtonwerte (oder Helligkeitswerte) zu bestimmen und setzt gleiche Pixel in die Nachbarzonen.

4

\_\_\_\_\_

Die einzige Eigenschaft, die angegeben werden kann, ist die **Ebene** der Posterisation.

Ebenen: 🛛	
-----------	--

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Posterisation** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Posterisation



Nach der Anwendung des Effekts Posterisation

## Schwelle



Der Effekt **Schwelle** bestimmt, wie viel Kontrast es zwischen den Nachbarpixeln für die Schärfe gibt. Je höher der Wert ist, desto mehr Pixel werden ausgeschlossen.

möchten.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Schwelle** können angegeben werden: **Ebene** and **Grauskala**. Das Feld **Grauskala** ist standardmäßig aktiviert, man kann es deaktivieren, wenn Sie die Farben zu Ihrem Video hinzufügen

Ebene: 89

🗹 Grauskala

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Schwelle dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Schwelle



Nach der Anwendung des Effekts Schwelle

# Transformierungseffekte

Die **Transformierungseffekte** erlauben Ihnen, das Bild umzudrehen, zu verschieben usw. Durch diese Effekte wird das ganze Bild oder nur ein Teil davon dargestellt.

Effekt	Beschreibung	
Umdrehung	Der Effekt <b>Umdrehung</b> erlaubt Ihnen, das komplette Bild horizontal oder vertikal umzudrehen.	
Perspektive	Der Effekt <b>Perspektive</b> erlaubt Ihnen, die Perspektive im Bild horizontal oder vertikal zu ändern.	
Verdrehen	Der Effekt Verdrehen erlaubt Ihnen, das Videobild durch seine Verdrehung zu transformieren.	
Verzerrung	Der Effekt Verzerrung erlaubt Ihnen, das ganze Bild horizontal oder vertikal zu verdrehen.	
Verschiebung	Der Effekt <b>Verschiebung</b> erlaubt Ihnen, das Bild entlang den Achsen X und Y zu bewegen.	
Rotierung	Der Effekt <b>Rotierung</b> erlaubt Ihnen, das komplette Bild zu drehen.	
Vervielfältigung	Der Effekt Vervielfältigung erlaubt Ihnen, das komplette Bild zu vervielfältigen.	
Zoom	Der Effekt <b>Zoom</b> erlaubt Ihnen, das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.	
Spiegel	Der Effekt <b>Spiegel</b> erlaubt Ihnen, einen Teil des Bildes zu verdoppeln.	
Wirbeln	Der Effekt <b>Wirbeln</b> erlaubt Ihnen, das Bild zu verwirbeln.	
Kräuseln	Der Effekt <b>Kräuseln</b> erlaubt Ihnen, die Bildoberfläche zu kräuseln.	
Welle	Der Effekt <b>Welle</b> erlaubt Ihnen, einen sphärischen Bereich verwischen zu machen.	
Sphäre	Der Effekt Sphäre erlaubt Ihnen, einen sphärischen Bereich verwischen zu machen.	
Zylinder	Der Effekt <b>Zylinder</b> erlaubt Ihnen, einen zylindrischen Bereich verwischen zu machen.	
Glasziegel	Der Effekt <b>Glasziegel</b> erlaubt Ihnen, den Eindruck zu gewinnen, als ob man durch Glasziegel sieht.	
Zerbrochenes Glas	Der Effekt <b>Zerbrochenes Glas</b> erlaubt Ihnen, den Eindruck zu gewinnen, als ob man durch zerbrochenes Glas sieht.	

# Umdrehung



Der Effekt **Umdrehung** erlaubt Ihnen das komplette Bild vertikal oder horizontal umzudrehen.

Die einzige Eigenschaft des Effekts **Umdrehen**, die eingestellt werden kann, ist die Option **Senkrecht**. Die waagerechte Richtung ist standardmäßig eingestellt, wenn Sie das Bild senkrecht umdrehen möchten, aktivieren Sie das Feld **Senkrecht**.

Senkrecht

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Umdrehung** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Umdrehung



Nach der Anwendung des Effekts Umdrehung

## Verdrehen



Der Effekt **Verdrehen** effect rotates the image through its twisting.

Die einzige Eigenschaft des Effekt **Verdrehen**, die eingestellt werden kann, ist **Richtung**. Sie erlaubt Ihnen, die Richtung der Verdrehung zu wählen: von der linken oberen Ecke in die rechte untere Ecke, von oben nach unten, von links nach rechts usw.

Richtung:		•	
		t	
	+		+
	*	ŧ	-

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Verdrehen** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Verdrehrn



Nach der Anwendung des Effekts Verdrehen

## Perspektive



Der Effekt **Perspektive** erlaubt Ihnen die Perspektive in einem Bild zu transformieren. Es hat zwei Varianten: horizontale und vertikale Transformierung.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Perspektive** können angegeben werden: **Winkel** und die Option **Senkrecht**. Der senkrechte Typ ist standardmäßig eingestellt, um den waagerechten Typ anzuwenden, deaktivieren

Sie das Feld Senkrecht.

Winkel:		60
110.000		

🗹 Senkrecht

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Perspektive dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Perspektive



Nach der Anwendung des Effekts Perspektive

## Verzerrung



Die **Verzerrung** erlaubt Ihnen das ganze Bild horizontal oder vertikal zu verdrehen.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Verzerrung** können angegeben werden: **Winkel** und die Option **Senkrecht**. Die senkrechte Richtung ist standardmäßig eingestellt, wenn Sie das Bild waagerecht verzerren möchten, deaktivieren Sie die Option **Senkrecht**.



🗹 Senkrecht

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Verzerrung dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Verzerrung



Nach der Anwendung des Effekts Verzerrung

## Verschiebung



Die Transformation Verschiebung erlaubt Ihnen das Bild entlang der X- und Y-Achsen zu verschieben.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Verschiebung** können angegeben werden: **VersatzX** und **VersatzY** (axiale Koordinaten).



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Verschiebung dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Verschiebung



Nach der Anwendung des Effekts Verschiebung

## Rotierung



Die Transformation Rotierung erlaubt Ihnen das komplette Bild zu rotieren.

Die einzige Eigenschaft des Effekts Rotierung, die eingestellt werden kann, ist der Winkel.

Winkel:

90

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Rotierung dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Rotierung



Nach der Anwendung des Effekts Rotierung

## Vervielfältigung

Die Transformation Vervielfältigung erlaubt Ihnen das ganze Bild zu vervielfältigen.

Die einzige Eigenschaft des Effekts **Vervielfältigung**, die eingestellt werden kann, ist die **Anzahl** (die Anzahl der Kopien).

Anzahl: 3

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Vervielfältigung dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Vervielfältigung



Nach der Anwendung des Effekts Vervielfältigung

## Zoom



Der Effekt **Zoom** erlaubt Ihnen das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern. Die Eigenschaften des Effekts **Zoom**, die eingestellt werden können, sind der Grad des **Zooms** sowie Versätze entlang der **X**- und **Y**-Achsen. Wenn Sie einen negativen Wert für den Parameter **Zoom** eingeben, wird das gesamte Videobild verkleinert, durch einen positiven Wert wird es vergrößert. Was die Parameter **Mitte X und Y** angeht, bleibt das mathematische Prinzip dasselbe wie bei den

Koordinatenachsen X und Y. Abhängig von den für **Mitte X** und **Mitte Y** angegebenen Werten wird das Videobild ins entsprechende Viertel des Vorschaubereichs versetzt, wobei der Rest davon schwarz bleibt.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Zoom** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Zoom



Nach der Anwendung des Effekts **Zoom** 

# Spiegel



Der Effekt **Spiegel** erlaubt Ihnen einen Teil des Bildes zu verdoppeln. Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Spiegel** können angegeben werden: seine **Ebene** und **Typ** (unten, oben, links, rechts).

Тур:	Unten		•
Ebene:		 50	

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Spiegel dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Spiegel



Nach der Anwendung des Effekts Spiegel

# Wirbeln



Der Effekt Wirbeln ändert den Winkel der Texturkoordinate.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts Wirbeln können angegeben werden: Grad und Winkel.

Grad:	2
Winkel:	 89

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Wirbeln dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Wirbeln



Nach der Anwendung des Effekts Wirbeln

## Kräuseln



Der Effekt **Kräuseln** erlaubt Ihnen, die Bildoberfläche zu kräuseln (wie Kräuselwellen auf der Teichoberfläche). Man kann die Anzahl der Kräuselwellen und ihre Geschwindigkeit ändern.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Kräuseln** können angegeben werden: **Omega** (Anzahl der Kräuselwellen), **Geschwindigkeit** (Positive Geschwindigkeitswerte lassen die Kräuselwellen sich von der Mitte aus bewegen, negative Werte lassen die Kräuselwellen sich zur Mitte bewegen) und **Versatz** der Kräuselwellen (Versatz der Objekte entlang die Kräuselwellen).

Omega:		30
Geschw.:		10
Versatz:	Q	0

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effkts Kräuseln dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Kräuseln



Nach der Anwendung des Effekts Kräuseln

## Welle



Der Effekt **Welle** erlaubt Ihnen, ein wellenförmiges Muster zu Ihrem Videobild hinzuzufügen. Man kann die gewünschte Wellengröße, Amplitude und Geschwindigkeit wählen.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts Welle können angegeben werden: Spitze (Anzahl der Wellenspitzen),

**Amplitude** (Wellenamplitude), **Geschwindigkeit** der Wellen, **Versatz** (Versatz der Objekte entlang der Wellen) und die Option **Senkrecht**. Die senkrechte Richtung der Wellen ist standardmäßig eingestellt, wenn Sie waagerechte Wellen hinzufügen möchten, muss man diese Option deaktivieren.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Welle dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Welle



Nach der Anwendung des Effekts Welle

## Sphäre



Der Effekt **Sphäre** erlaubt Ihnen einen sphärischen Bereich des Bildes verschwommen zu machen. Die einzige Eigenschaft des Effekts **Sphäre**, die eingestellt werden kann, ist sein **Grad**.

Grad: \_\_\_\_\_\_ 2

Es ist auch möglich die **Position** und **Größe** der Sphäre zu ändern, wie bei der Hinzufügung der Grafik. Klicken Sie **hierhier**, um mehr darüber zu erfahren.

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Sphäre dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Sphäre



Nach der Anwendung des Effekts Sphäre

## Zylinder



Der Effekt **Zylinder** erlaubt Ihnen einen zylindrischen Bereich des Bildes verschwommen zu machen. Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Zylinder** können angegeben werden: **Zentrum**, **Radius**, **Grad** und die Option **Senkrecht**. Die senkrechte Richtung ist standardmäßig markiert, wenn Sie das Bild waagerecht unscharf machen möchten, deaktivieren Sie das Feld **Senkrecht**.



🗹 Senkrecht

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Zylinder dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Zylinder



Nach der Anwendung des Effekts Zylinder

## Glasziegel



Der Effekt Glasziegel erlaubt Ihnen, den Eindruck zu gewinnen, als ob man durch Glasziegel sieht.

Die einzige Eigenschaft des Effekts **Glasziegel**, die eingestellt werden kann, ist die **Größe** der Ziegel.

Größe:

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Glasziegel dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Glasziegel

34

Nach der Anwendung des Effekts Glasziegel

## Zerbrochenes Glas

Der Effekt **Zerbrochenes Glas** erlaubt Ihnen, den Eindruck zu gewinnen, als ob man durch zerbrochenes Glas sieht.

Die einzige Eigenschaft des Effekts **Zerbrochenes Glas**, die eingestellt werden kann, heißt **Trümmer** (die Anzahl der zerbrochenen Fragmenten).

Trümmer: \_\_\_\_\_ 8

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Zerbrochenes Glas dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Zerbrochenes Glas



Nach der Anwendung des Effekts Zerbrochenes Glas

# Zeichnungseffekte

Die Zeichnungseffekte erlauben Ihnen, unterschiedliche Objekte, Bilder und Textmeldungen in Ihre Videos einzuschließen.

Button	Beschreibung	
Bild	Der Effekt Bild erlaubt ihnen, ein beliebiges Bild Ihrer Videodatei hinzuzufügen.	
Linie/ Polylinie	Die Effekte Linie/ Polylinie erlauben ihnen, unterschiedliche Linien Ihrer Videodatei hinzuzufügen.	
Rechteck	Der Effekt <b>Rechteck</b> erlaubt ihnen, unterschiedliche Rechtecke Ihrer Videodatei hinzuzufügen.	
Rechteck ausgeschnitten	Der Effekt <b>Rechteck ausgeschnitten</b> erlaubt ihnen, ein Objekt in Ihrem Video durch ein rechteckiges Fenster zu markieren. Der Rest wird mit einer ausgewählten Farbe bedeckt.	
Ellipse	Der Effekt Ellipse erlaubt ihnen, unterschiedliche Ellipsen Ihrer Videodatei hinzuzufügen.	
Ellipse ausgeschnitten	Der Effekt <b>Ellipse ausgeschnitten</b> erlaubt ihnen, ein Objekt in Ihrem Video durch ein ellipsenförmiges Fenster zu markieren. Der Rest wird mit einer ausgewählten Farbe bedeckt.	
Vieleck, Torte, Einfache Torte, Bogensektor, Einfacher Bogensektor	Die Effekte <b>Vieleck, Torte, Einfache Torte, Bogensektor, Einfacher Bogensektor</b> erlauben ihnen, ein Objekt in Ihrem Video durch eine mit der gewählten Farbe bedeckte Form zu markieren.	
Rand	Der Effekt <b>Rand</b> erlaubt ihnen, eine Begrenzung rund um das Bild hinzuzufügen.	

## Bild



Der Effekt Bild erlaubt Ihnen ein beliebiges Bild in Ihre Videodatei einzuschließen.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Bild** können angegeben werden:

- **Pfad** betätigen Sie den Button ..., um nach dem gewünschten Bild auf der Festplatte Ihres PCs zu suchen und es ins Programm zu laden.
- Winkel stellen Sie einen Drehungswinkel ein.
- Alpha stellen Sie den Transparenzgrad ein.
- Originalbildseitenverhältnis markieren Sie dieses Feld, um eine Farbe im geladenen Bild durchsichtig zu machen.
- Transparente Farbe aktivieren Sie dieses Feld, um das Bildseitenverhältnis des importierten Bildes beizubehalten.
- Farbe wählen Sie eine Farbe. Das Feld ist verfügbar, wenn das Feld "Transparente Farbe" aktiviert ist.

Pfad:	C:\Program Files\AVS4YOU\AVSVideoConverter\data\drawimage.png	
Winkel:	Alpha:	100
	Originalbildseitenverhältnis	
	Transparente Farbe	
Farbe:	<b>•</b>	

Es ist auch möglich die **Position** und **Größe** des geladenen Bildes zu ändern, wie beim Anwenden des Ellipseneffekts. Klicken Sie **hier**, um mehr darüber zu erfahren.

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Bild dargestellt:







Nach der Anwendung des Effekts Bild

## Linie und Polylinie



Der Effekt **Linie / Polylinie** erlaubt Ihnen unterschiedliche Linien zu Ihrer Datei hinzuzufügen. Man kann verschiedene Linien durch Ziehen der Maus zeichnen, wie in jedem Grafikbearbeitungsprogramm. Man kann auch das Linienbild durch Eingabe der Zahlenwerte unterbringen.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts Linie/ Polylinie können angegeben werden: Farbe, Alpha (Durchsichtigkeit), Größe (Dicke der Linie/ Polylinie), Kanten glätten. Aktivieren Sie das Feld Kanten glätten, um die Kanten der Linie/Polylinie abzumildern.

/	Farbe:	Alpha:	-0	88
		Größe:	Ť	
				10



Um die **Position** der Linie zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger zu einem der **schwarzen Vierecke** ■ (der Mauszeiger wird zur Hand ()) und ziehen Sie ihn innerhalb des Vorschaufensters. Um die **Biegung** der Polylinie zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger zum beliebigen Punkt der Polylinie und ziehen Sie ihn.

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Linie/ Polylinie dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Linie/Polylinie



Nach der Anwendung des Effekts Linie/Polylinie

## Rechteck



Der Effekt **Rechteck** erlaubt Ihnen ein Objekt durch ein Rechteck zu markieren, das mit einer bestimmten Farbe bedeckt ist, während der restliche Teil des Bildes nicht geändert wird.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Rechteck** können eingestellt werden: **Pinseltyp** und andere vom ausgewählten Pinseltyp abhängige Eigenschaften. Im Listenmenü gibt es folgende **Pinseltypen**: **einfarbig**, **Farbverlauf**, **Schraffierung**, **Textur**. Sehen Sie die Beschreibung aller Typen hier.

Der Eigenschaftenbereich beim Klick auf Pinsel		Der Eigenschaftenbereich beim Klick auf Stift
	Pinseltyp: Farbverlauf  Startfarbe: Start-Alpha: 41 Zielfarbe: Ziel-Alpha: 45 Farbverlauf:	Farbe: Alpha: Farbe: 100 Größe: C Kanten glätten

Es ist auch möglich die **Position** und **Größe** des Rechtecks zu ändern, wie beim Anwenden des Effekts "Ellipse". Klicken Sie **hier**, um mehr darüber zu erfahren.

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Rechteck** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Rechteck



Nach der Anwendung des Effekts Rechteck

## Rechteck ausgeschnitten



Der Effekt **Rechteck ausgeschnitten** erlaubt Ihnen ein Objekt durch ein rechteckiges Fenster zu markieren, das mit keiner Farbe bedeckt wird.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Rechteck ausgeschnitten** können eingestellt werden: **Pinseltyp** und andere vom ausgewählten Pinseltyp abhängige Eigenschaften. Im Listenmenü gibt es folgende **Pinseltypen**: **einfarbig**, **Farbverlauf**, **Schraffierung**, **Textur**. Sehen Sie die Beschreibung aller Typen **hier**.

	Pinseltyp:				
	Einfarbig				Ŧ
	Farbe:	Alpha:			
	-		 	84	

Es ist auch möglich die **Position** und **Größe** des ausgeschnittenen Rechtecks zu ändern, wie beim Anwenden des Effekts "Ellipse". Klicken Sie **hier**, um mehr darüber zu erfahren.

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Rechteck ausgeschnitten dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts



Nach der Anwendung des Effekts

## Ellipse



Der Effekt **Ellipse** erlaubt Ihnen ein Objekt durch eine Ellipse zu markieren, die mit einer bestimmten Farbe bedeckt ist, während der restliche Teil des Bildes nicht geändert wird.

Wenn Sie eine **gefüllte Ellipse** in Ihr Video einschließen möchten, bleiben Sie im Pinsel-Modus, der standardmäßig angezeigt wird, und wählen Sie die **Farbe** und einen **Alpha**-Wert (Durchsichtigkeit) sowie einen der verfügbaren **Pinseltypen**: **einfarbig**, **Farbverlauf**, **Schraffierung**, **Textur**.

- Wählen Sie die Option **einfarbig**, wenn Sie Ihre Ellipse mit nur einer Farbe füllen möchten. Geben Sie die **Farbe** und einen **Alpha**-Wert an;
- Eine andere Option heißt Farbverlauf, das ist ein allmäliger Übergang von einer Startfarbe zu einer Zielfarbe. Wenn Sie die Option Farbverlauf wählen, müssen auch die Startfarbe, Zielfarbe, der Farbverlaufstyp sowie Start-Alpha und Ziel-Alpha (Durchsichtigkeit) angegeben werden;
- Durch W\u00e4hlen der Option Schraffierung kann man eng aneinanderliegende parallele Linien zum Ellipseneffekt hinzuf\u00fcgen. Der Typ der Schraffierung l\u00e4sst sich im Listenmen\u00fc F\u00fclle bestimmen;
- Wenn Sie entscheiden den Pinseltyp **Textur** anzuwenden, muss zuerst ein Bild geladen und der **Alpha**-Wert dafür angegeben werden.

#### Wenn Sie nur den Abriss der Ellipse hinzufügen möchten, klicken Sie auf den Button Sie fur den Farbe, den Alpha-Wert

(Durchsichtigkeit) und die Stiftdicke auf dem Schieberegler **Größe** zu wählen. Man kann auch das Feld **Kanten glätten** aktivieren, um die Kanten der Ellipse abzumildern.



Es ist möglich die **Position** und **Größe** der hinzugefügten Ellipse innerhalb des **Vorschaufensters** zu ändern. Um die Ellipse auf dem Videobild zu verlegen, muss man den Mauszeiger zum **rechteckigen Ellipsenbereich** bewegen (der Mauszeiger wird zum doppelseitigen Pfeil () und ihn zur Stelle ziehen, wo sich die Ellipse befinden muss. Um die Größe der Ellipse zu ändern, bewegen Sie den Mauskursor zu einem der **schwarzen Vierecke** (der Mauszeiger wird zur Hand ) und ziehen Sie ihn innerhalb des Vorschaufensters.



Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Ellipse** dargestellt:





Vor der Anwendung des Effekts Ellipse



Nach der Anwendung des Effekts Ellipse

## Ellipse ausgeschnitten



Der Effekt **Ellipse ausgeschnitten** erlaubt Ihnen ein Objekt durch ein ellipsenförmiges Fenster zu markieren, das mit keiner Farbe bedeckt wird.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Ellipse ausgeschnitten** können eingestellt werden: **Pinseltyp** und andere vom ausgewählten Pinseltyp abhängige Eigenschaften. Im Listenmenü gibt es folgende **Pinseltypen**: **einfarbig**, **Farbverlauf**, **Schraffierung**, **Textur**. Sehen Sie die Beschreibung aller Typen **hier**.

	Pinseltyp:				
	Einfarbig				•
	Farbe:	Alpha:			
	-			84	

Es ist auch möglich die **Position** und **Größe** der ausgeschnittenen Ellipse zu ändern, wie beim Anwenden des Effekts "Ellipse". Klicken Sie **hier**, um mehr darüber zu erfahren.

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Ellipse ausgeschnitten dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts



Nach der Anwendung des Effekts

## Vieleck, Torte, Einfache Torte, Bogensektor, Einfacher Bogensektor



Die Effekte **Vieleck, Torte, Einfache Torte, Bogensektor, Einfacher Bogensektor** erlauben Ihnen ein Objekt durch eine Form zu markieren, die mit einer bestimmten Farbe bedeckt ist, während der restliche Teil des Bildes nicht geändert wird.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Vieleck, Torte, Einfache Torte, Bogensektor, Einfacher Bogensektor** können eingestellt werden: **Pinseltyp** und andere vom ausgewählten Pinseltyp abhängige Eigenschaften. Im Listenmenü gibt es folgende **Pinseltypen**: **einfarbig**, **Farbverlauf**, **Schraffierung**, **Textur**. Sehen Sie die Beschreibung aller Typen **hier**.

Pinseltyp: Farbverlauf	Farbe:         Alpha:           Image: Constraint of the second
Startfarbe: Start-Alpha:	Größe:
• 41	2
Zielfarbe: Ziel-Alpha:	🗹 Kanten glätten
Farbverlauf:	
•	

Es ist auch möglich die **Position** und **Größe** der hinzugefügten Figur zu ändern, wie beim Anwenden des Effekts "Ellipse". Klicken Sie **hier**, um mehr darüber zu erfahren.

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts **Torte** dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Torte



Nach der Anwendung des Effekts Torte

# Rand



Der Effekt **Rand** erlaubt Ihnen einen Rand rund um das Bild herum hinzuzufügen.

Die folgenden Eigenschaften des Effekts **Rand** können angegeben werden: **Typ**, **Größe** (Breite), **Farbe** und **Alpha** (Durchsichtigkeit) des Randes. Im Listenmenü **Pinseltyp** ist nur die Option **Einfarbig** verfügbar.

Eigenschaftenbereich beim Klick auf

Eigenschaftenbereich beim Klick auf Pinsel

Typ Typ Größe 7		Pinseltyp: Einfarbig
-----------------	--	-------------------------

Auf den unten gegebenen Figuren ist das Videobild vor und nach der Anwendung des Effekts Rand dargestellt:



Vor der Anwendung des Effekts Rand



Nach der Anwendung des Effekts Rand

# Hinzufügung mehrerer Effekte

Der AVS Video Editor erlaubt Ihnen mehrere Effekte auf einen Videoclip, der auf dem Zeitachsen-/Storyboardbereich untergebracht ist, anzuwenden und sie in einem Fenster zu bearbeiten. Klicken Sie auf den zentralen Button Videoeffekte und wählen den nötigen Effekt im Datei- und Effektbereich aus. Um sich alle verfügbaren Effekte anzusehen, klicken Sie hier. Nachdem der gewünschte Effekt gefunden wurde, ziehen und legen Sie ihn auf dem Video ab.

(i) Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Option Effekte direkt zum Hauptvideo hinzufügen lassen aktiviert ist. Öffnen Sie die Registerkarte Bearbeitung des Fensters Einstellungen, um es nachzuprüfen.

🕉 AVS Video Editor				_ 🗆 ×
Datei Bearbeiten Ansicht Hilfe				
Videoeffekte	Alle Videoeffekte		o —()—— O	
🔯 Alle Videoeffekte			é 🔥 📄 📥	
🔀 Spezielle Effekte				
🛜 Effekte	Sepia Alter Film	Glasmosaik	Puzzle Ken Burns	
🔀 Zeichnungseffekte			87 VS 🕹 🕹	
	Glas Schnee	Aquarel	Nestiftskizze Lichtschein	
			Ziohon Sio don	
	Wind Ausgrauen	T stion	Effekt von hier a	
			Ellekt von hier a	
	00:00:00			
	Timer Weichzeichnen	S ellen	Mosaik Gaußsches	
			$\rightarrow$	Wiedergabe 1x 00:00:02.710 / 00:00:03.000
2	🔹 🖬 T	8	a 👔	
Projekte Mediabibilothek	Ubergange Viscociteiste Ti		Film erstellen	
🛋 🗙 🖕 r	🛙 🔤 Schneiden 🔤 Geschr	wine 🛛 🔤 I	Farbe 🏹 Klang	🗈 🗈 Storyboard 🧟 🜉 • 🛛 Zoom:
00:1	00:04.4 00:00:08.9 0	0:00:13.4	00:00:17.9 00:00:22.4	00:00:26.9 00:00:31.4 00:00:35.9 00:00:40.
1935 4+ M	VI_004.avi			
@ 🗋 🖉			Videoeffekt hier ab.	
∞ <b>∃</b> T		und leger	n Sie	
∞ ⊇ 10 4-		ihn hier a	ab	
∞ <u>⊇</u> 163				
∞				
4				×

Auf dieselbe Weise kann man mehrere Videoeffekte zu Ihrem Video hinzufügen. Das bearbeitete Video wird mit dem Zeichen 🍂 auf dem Zeitachsen-/Storyboardbereich markiert.

	00:00:04.4 00:00:08.9	
9 <u>1</u>	IR .	
u <b>i</b> +	MVI_004.avi	

Das Zeichen des Videoeffektes auf dem Zeitachsenbereich

	Ziehen Sie Mediaelemente hierher,	
MVI_004.avi		

Das Zeichen des Videoeffektes auf dem Storyboardbereich

Um Einstellungen der angewandten Effekte zu ändern, drücken Sie auf den Button **Videoeffekte** auf der **Zeitachsen-/Storyboardleiste** oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Videodatei im **Zeitachsen-/Storyboardbereich** und wählen Sie die Option **Videoeffekte** des Expressmenüs. Das Fenster **Videoeffekte** wird geöffnet (sehen Sie die Figur unten).

Im rechten Teil des Fensters sehen Sie **Liste der Effekte** und den **Eigenschaftenbereich**, im linken Teil kann man die **Auf-** und **Abblendbereiche** bestimmen und sich das Resultat ansehen.

Videoeffekte	_×
2	🕿 🏢 🗧 🔹 Einstellungen der Videoeffekte
	Aquarell Liste der Effekte  Aquarell Größe:  Größe:  Größe:  4  Körnigket:
Aufblendbereich Pau Ix USUSAS Bereich maximaler Deschaltung	Eigenschaftenbereich
Darstellung	OK Abbrechen

Am Anfang wählen Sie mit der linken Maustaste den Effekt in der Liste, dessen Eigenschaften Sie ändern wollen.

**Hinweis**: Das entsprechende Kontrollfeld des **Effekts** soll aktiviert werden, wenn er deaktiviert ist, werden der Effekt und seine Eigenschaften abgeschaltet.

Wählen Sie im **Eigenschaftenbereich** des Fensters **Videoeffekte** eine **Maske** im Abrollmenü. Die folgenden Optionen sind verfügbar: "Keine", "Rechteck", "Ellipse" und "Vieleck". Wenn Sie die Option **Keine** wählen, wird der Effekt auf den ganzen Bildbereich angewandt.

Stellen Sie dann andere Effekteigenschaften ein. Sie können sich von Effekt zu Effekt unterscheiden. Die detailierte Beschreibung der Effekteigenschaften kann in den Kapiteln **Spezielle Effekte**, **Effekte**, **Transformierungseffekte** und **Zeichnungseffekte** gefunden werden.

Im Fenster **Videoeffekte** können Sie Ihren eigenen visuellen Effekt durch die Kombination verschiedener Videoeffekte erstellen. Ihr Bild wird, zum Beispiel, bei der gleichzeitigen Anwendung der Effekte **Aquarell** und **Scharfstellen** wie impressionistische Malerei aussehen.

Klicken Sie auf den Button **OK**, um Änderungen zu speichern, oder auf **Abbrechen**, um alle Veränderungen zu verwerfen und das Fenster **Videoeffekte** zu schließen.

## Text und Grafik

Der Effekt **Text und Grafik** wird dafür benutzt, um dem Video unterschiedliche Titel (statische und animierte), Formen und Bilder hinzuzufügen.



Zuerst muss man eine **Text**-Voreinstellung wählen und **sie auf der Zeitachse unterbringen**. Danach kann man **den Text bearbeiten und seine Eigenschaften ändern**, **Grafik hinzufügen und bearbeiten**.

Dann kann man das Video im Vorschaubereich abspielen, um sicherzustellen, dass der gewünschte Effekt erreicht wurde.

Hinweis: Es ist möglich nicht nur einen sondern mehrere Texteffekte anzuwenden. Wenn Sie einen Effekt passiv machen möchten, deaktivieren Sie das entsprechende Fenster mit einem Klick aufs Symbol (cs wird zum Symbol ). Um den Effekt wieder aktiv zu machen, klicken Sie darauf noch einmal.

# Hinzufügung des Textes



Nun kann man den Texteffekt im **Zeitachsen-/Storyboardbereich** unterbringen. Zuerst betätigen Sie den **zentralen Button Text**. Danach ziehen Sie den Text mit der Maus vom **Datei- und Effektbereich** und legen Sie ihn im **Zeitachsen-/Storyboardbereich** ab:



Alternativ kann man auf den gewünschten Texteffekt mit der rechten Maustaste klicken und die Option **Text hinzufügen oder** ersetzen im Expressmenü wählen. Der gewählte Texteffekt wird auf der **Zeitachse** untergebracht.

Wenn man Vor- oder Nachspann in den Film hinzufügen will, kann man den Texteffekt direkt aufs Hauptvideo ziehen und dort ablegen. Dadurch wird die schwarze Hintergrundfarbe automatisch in die Videodatei hinzugefügt und auf die Effektdauer angepasst. Um die Hintergrundfarbe zu ändern, klicken Sie auf den Button **Farbe ändern** auf der **Zeitachsenleiste**.

-	x 🗠 🗠 🔯	Farbe ändern 🛛 📲	📕 Dauer 🛛 🛄 Üb	ergang
	00:00:09.3	00:00:18.7	00:00:28.0	00:00:37.4
<del>।</del> জনি জ	(0, 0, 0)	M	/I_004.avi	
T 63	MIT Name des Schauspi			

Die Dauer des hinzugefügten Textes kann geändert werden, indem man die **Zeitachse** benutzt oder den Button **Dauer** auf der **Zeitachsenleiste** betätigt.

#### Änderung der Textdauer

Um die Dauer auf der **Zeitachse** zu ändern, bringen Sie da den Texteffekt unter (er wird in die Gruppe **Text** eingeschlossen) und klicken Sie auf die linke oder rechte Grenze mit der linken Maustaste. Danach, **ohne die Maustaste loszulassen**, ziehen Sie sie in die gewünschte Richtung: nach links oder rechts, um die Dauer des **Textes** im Film zu wechseln:

🗆 Text			
👁 🔒 🍸 🛛	Text	<mark>~1</mark> ≁	

Oder man kann auf den Effekt **Text** auf der **Zeitachse** klicken und den Button **Dauer** auf der **Zeitachsenleiste** betätigen. Das folgende Fenster wird geöffnet:

Dauer	×
Wert:	00:00:06.980 🗘
ОК	Abbrechen

Geben Sie einen Wert für die Dauer per Tastatur ein (**Stunden:Minuten:Sekunden.Hundertstelsekunden**) oder benutzen Sie die Pfeile, um die Dauer mit der Maus zu ändern.

#### Änderung der Textposition

Um die Position des Texteffekts im Film zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger dorthin (er wird zu einer Hand):



Klicken Sie mit der linken Maustaste darauf und, ohne die Maustaste freizulassen, ziehen Sie ihn nach links bzw. rechts:

🗆 Text		
© 🗋 🍸	Text	

Der Effekt **Text**, gezogen zu einer anderen Stelle im Film

## Bearbeitungsfenster

Sobald ein Texteffekt zur **Zeitachse hinzugefügt wurde**, kann man den Text selbst und seine Eigenschaften ändern. Klicken Sie auf den Texteffekt auf der **Zeitachse** und betätigen Sie den Button **Text bearbeiten** auf der **Zeitachsenleiste**. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Texteffekt auf der **Zeitachse** und wählen Sie die Option **Text bearbeiten** im Expressmenü. Das folgende Fenster wird geöffnet:

Text	_ ×
🔺 T Text hinzufügen 🥩 Bild hinzufügen + 🗙 🙏 📋 💼 🔳 📰 👘 🗠 📖 🧮 +	Yoreinstellungen 🖉 Objekte
	As Objekte
	V Text
Text	Schriftart: Microsoft Sans Serif Größe: Schriftsti: BIUS Ausrichtung: O
	R Eigenschaften: Textanimation
	Aufblendanimation Abblendanimation
Pause 1x 00:00:14.337 / 00:00:28.675	Text -
•	
	Fliegende Buchsta • Verschiebung nac •
S Exportieren	OK Abbrechen

Hier kann man eine **Voreinstellung** wählen und **Grafik** hinzufügen sowie bearbeiten. Man kann auch die **Texteigenschaften ändern**, wenn man die Registerkarten **Voreinstellungen** und **Objekte** betätigt.

### Textleiste

Um Text und Grafik zu bearbeiten, benutzen Sie die Leiste über dem Vorschaubereich. Sie hat folgende Buttons:

	${ m T}$ Text hinzufügen	🥵 Bild hinzufügen 🗸 🗶 📋 💼 🔳 🖆 🗠 🗠 📃 💭 🗸
T	Text hinzufügen	Benutzen Sie den Button, um einen neuen Textfeld zu Ihrem Video hinzuzufügen. Der hinzugefügte Text kann unabhängig von den anderen Texten in Ihrem Video bearbeitet werden.
	Bild hinzufügen	Benutzen Sie den Button, um ein Bild oder geometrische Figur hinzuzufügen. Das hinzugefügte Objekt kann unabhängig von anderen Texten und Objekten in Ihrem Video bearbeitet werden.
×	Objekt löschen	Benutzen Sie den Button, um das aktuell gewählte Objekt oder Text von dem Video zu entfernen.
$\ge$	Ausschneiden	Benutzen Sie den Button, um das aktuell gewählte Objekt (Text oder Figur) in die Zwischenablage auszuschneiden und zu einem anderen Platz hinzuzufügen.
	Kopieren	Benutzen Sie den Button, um das aktuell gewählte Objekt (Text oder Figur) in die Zwischenablage zu kopieren und zu einem anderen Platz hinzuzufügen.
	Einfügen	Benutzen Sie den Button, um das vorher kopierte oder ausgeschnittene Objekt (Text oder Figur) einzufügen.
<b>J</b>	In den Vordergrund schieben	Benutzen Sie den Button, um das aktuell gewählte Objekt (Text oder Figur) in den Vordergrund im Bezug auf andere Objekte zu bewegen. Diese Option ist verfügbar, nur wenn mehr als ein Objekt im Texteffekt vorhanden ist und sich das aktuell gewählte Objekt nicht in der vorderen Position befindet.

P	In den Hintergrund schieben	Benutzen Sie den Button, um das aktuell gewählte Objekt (Text oder Figur) in den Hintergrund im Bezug auf andere Objekte zu bewegen. Diese Option ist verfügbar, nur wenn mehr als ein Objekt im <b>Bearbeitungsfenster</b> vorhanden ist und sich das aktuell gewählte Objekt nicht in der hinteren Position befindet.
5	Rückgängig machen	Benutzen Sie den Button, um die zuletzt durchgeführte Operation rückgängig zu machen.
2	Wiederholen	Benutzen Sie den Button, um die zuletzt rückgängig gemachte Operation zu wiederholen.
	Rasterlinien anzeigen	Benutzen Sie den Button, damit vertikale/horizontale Linien des Rasters ein- oder ausgeblendet werden. Das kann von Nutzen sein, wenn man den Text im Video ausrichten möchte.
	TV-Bereich	Benutzen Sie den Button, damit die Grenzlinien des 4:3 CRT-Bildschirms, 4:3 LCD-Bildschirms und 16:9 LCD-Breitbildschirms ein- oder ausgeblendet werden, so dass man sehen kann, ob das Video und alle seine Elemente richtig auf dem Bildschirm Ihres Formats/Fernsehers bei der Wiedergabe angezeigt werden.

## Vorschaubereich

Der **Vorschaubereich** des Bearbeitungsfensters erlaubt Ihnen sich den hinzugefügten Text und Objekte anzusehen sowie ihre Farben, Größe und Position in der Szene zu bestimmen. Die folgenden Buttons helfen Ihnen durch Ihr Video zu navigieren, den Anfang und das Ende des Auf-/Abblendbereichs einzustellen:

	Abspielen	Betätigen Sie den Button, um die Wiedergabe der Videodatei zu beginnen. Sobald Sie darauf klicken, wird er zum Button <b>Pause</b> , damit man die Wiedergabe nach Bedarf pausieren kann.
	Stopp	Betätigen Sie den Button, um die Wiedergabe der Videodatei zu stoppen. Sobald Sie darauf klicken, kommt der Schiebereglerkursor zum Anfang der Datei zurück.
M	Vorheriges Einzelbild	Betätigen Sie den Button, um zum vorherigen Einzelbild in Ihrem Video zu übergehen.
	Nächstes Einzelbild	Betätigen Sie den Button, um zum nächsten Einzelbild in Ihrem Video zu übergehen.
	Markierungsanfang	Betätigen Sie den Button, um die Anfangsposition des angewandten Effekts im Video zu markieren.
	Aufblendbereich	Betätigen Sie den Button, um das Ende des Aufblendbereichs fürs angewandte Effekt einzustellen.
	Abblendbereich	Betätigen Sie den Button, um den Anfang des Abblendbereichs fürs angewandte Effekt einzustellen.
	Markierungsende	Betätigen Sie den Button, um die Endposition des angewandten Effekts im Video zu markieren.

## Schieberegler unter dem Vorschaubereich

Bei der Verwendung des **Schiebereglers** unter dem Vorschaubereich kann man den Anfang und das Ende des angewandten Effekts **markieren** sowie den **Auf-** und **Abblendbereich** einstellen.

Bewegen Sie den Kursor  $\bigtriangledown$  des Schiebereglers zur Stelle, wo der angewandte Effekt beginnen muss, und drücken Sie auf den Button **Markierungsanfang**. So wird der **Anfang** des Effektbereichs markiert. Schieben Sie dann den Kursor zum Ende des Schiebereglerbereichs und markieren Sie die Stelle, wo das Ende des Effekts wird, mit dem Button **Markierungsende**.

Wenn Sie wollen, dass Ihr Effekt allmählich erscheint oder verschwindet, betätigen Sie die Buttons **Auf-** und **Abblendbereich** auf dieselbe Weise, wie der Anfang und das Ende des angewandten Effekts markiert wurden.

Es ist auch möglich, den Mauszeiger zum Rand des Schiebereglerbereichs zu bewegen und die Grenzen nach innen oder nach außen zu

bewegen. Wenn der Kursor wie ein Zweirichtungs-Pfeil ++ aussieht, kann man die Anfang- und Endposition des Effekts bestimmen, aber wenn der Kursor wie ein Einrichtungs-Pfeil ++ aussieht, kann man die Dauer des **Auf-** und **Abblendbereichs** ändern.



## Bearbeitung des Textes

Sobald ein Texteffekt zu Ihrem Video durch den Button **Text hinzufügen** hinzugefügt oder in der **Voreinstellungenliste** gewählt wurde, kann man den Text selbst und seine Eigenschaften ändern.



Öffnen Sie zuerst die Registerkarte **Objekte** und wählen die Voreinstellung in der Liste, die Sie bearbeiten wollen. Man kann die Markierung des Kontrollfeldes mit einem Objektnamen aufheben, damit er deaktiviert wird, während Sie einen anderen Text oder geometrische Figur bearbeiten.

Danach sehen Sie den **Textkasten** im Vorschaubereich des Fensters. Klicken Sie zweimal darauf, um Ihren eigenen Text einzugeben.
Vergessen Sie bitte nicht, dass jedes Mal, wenn Sie auf die **Eingabe-Taste** drücken, eine neue Zeile beginnen wird.

#### Registerkarte "Zeichnung"

T Schrift	🖋 Pinsel 🚄 Schatten i Rand
Schrift:	Arial 👻
Größe:	224 🔻
Schriftart:	BIUS
Ausrichtung:	≡ ▼

${f T}$ Schrift	🃝 Pinsel 🦲 Schatten 🟾 🎆 Rand
Pinseltyp:	Schraffierung 👻
Farben:	📕 - 🔁 📕 -
Start-Alpha:	100
Ziel-Alpha:	100
Füllung:	

#### Schrift

- Schrift die für den Texteffekt verwendete Textschrift. Sie lässt sich aus dem Listenmenü wählen.
- **Größe** die für den Texteffekt verwendete Schriftgröße. Man kann entweder einen Wert aus dem Listenmenü wählen oder ihn manuell per Tastatur eingeben.
- Schriftart der für den Texteffekt verwendete Schriftstil. Es ist möglich
   B für fette Schrift, *I* für kursive Schrift, <u>U</u> für unterstrichene Schrift und S
   für durchstrichene Schrift zu wählen.
- **Ausrichtung** die Position des Textes im rechteckigen Bereich, der den Texteffekt umgibt.

#### Pinsel

- Pinseltyp der im Text verwendete Stil der Hauptfüllung. Er kann Einfarbig (keine Farbänderung innerhalb der Füllung), Farbverlauf (allmähliger Übergang von einer Farbe zu einer anderen), Schraffierung (ein aus zwei gewählten Farben geformtes Muster) und Textur (ein Bild, das als Füllung für Ihren Text verwendet wird) sein.
- Farben die Farbe bzw. Farben (für Farbverlauf und Schraffierung), die für die Haupttextfüllung benutzt wird bzw. werden.
- Alpha die Durchsichtigkeit der Farben (kann von 0 volle Durchsichtigkeit - bis 100 - untransparente Farbe - variieren).
- **Farbverlauf** (nur für den Pinseltyp **Farbverlauf** verfügbar) wird für die Auswahl des Musters des **Farbverlaufs** verwendet.
- Textur (nur für den Pinseltyp Textur verfügbar) wird für die Auswahl

und Änderung des Bildes als Füllung verwendet.

Schatten

Schatten aktivieren

Pinsel

Schrift

Farbe:

Versatz X:

Versatz Y:

Unschärfe:

Alpha:

• Füllung - (nur für den Pinseltyp Schraffierung verfügbar) wird zum Ändern des Musters der Schraffierung verwendet.

Schatten	
----------	--

Rand

1

-1

0

100

- Schatten aktivieren wird f
  ür die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Textschattens verwendet. Wenn das Feld markiert ist, sind die unten gegebenen Eigenschaften verf
  ügbar.
- Farbe die Farbe des Schattens.
- **Versatz X** horizontaler Versatz des Schattens im Bezug auf den Text selbst (durch Eingabe positiver Werte wird der Schatten nach rechts bewegt, negative Werte versetzen den Schatten nach links).
- **Versatz Y** vertikaler Versatz des Schattens im Bezug auf den Text selbst (durch Eingabe positiver Werte wird der Schatten nach oben bewegt, negative Werte versetzen den Schatten nach unten).
- Unschärfe die Unschärfe des Textschattens (0 ohne Unschärfe, 20 maximale Unschärfe).

• Alpha - die Durchsichtigkeit der Schattenfarben (sie variiert von 0 - volle Durchsichtigkeit - bis 100 - untransparente Farbe).



#### Rand

- **Rand aktivieren** wird für die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Textrandes verwendet. Wenn das Feld markiert ist, sind die unten gegebenen Eigenschaften verfügbar.
- Farbe die Farbe des Randes.
- **Abstand** die Dicke des Textrandes (**0** ohne Rand, **100** maximaler Wert für die Randdicke).
- Alpha die Durchsichtigkeit der Randfarben (sie variiert von **0** volle Durchsichtigkeit bis **100** untransparente Farbe).

#### Registerkarte "Animation"



Die Registerkarte **Animation** wird für die Bestimmung des **Aufblend**und **Abblendeffekts** für den Text verwendet, d.h. wie der Texteffekt im Film erscheint und verschwindet.

Man kann einen Effekt wählen, der benutzt wird, wenn der Text in Ihrem Video erscheint, indem man das Listenmenü neben dem Titel **Aufblendanimation** öffnet und gewünschten Effekt aus der Liste wählt. Genauso wird ein Effekt fürs **Abblendanimation** bestimmt.

Die Dauer des **Auf-** und **Abblendens** für den Texteffekt wird auf dem **Schieberegler unter dem Vorschaubereich** eingestellt.

Es ist auch möglich die Voreinstellungen mit der **Animation** aus der Liste zu wählen. Jede Voreinstellung mit der **Animation** enthält schon eingestellten **Auf-** und **Abblendbereich**.

Man kann auch die **Größe** und Orientierung des **Text**kastens ändern. Um die Orientierung des **Textes** zu ändern, klicken Sie auf den grünen Kreis O (sichtbar, wenn man den Text mit der Maus wählt) mit der linken Maustaste, der Mauszeiger wird wie ein runder Pfeil aussehen: 3. Klicken Sie darauf mit der Maustaste und, **ohne sie loszulassen**, ziehen ihn, um die Orientierung zu ändern.

# Hinzufügung und Bearbeitung der Grafik

Das Fenser **Text** erlaubt Ihnen nicht nur verschiedene **Textvoreinstellugen**, sondern auch geometrische Formen und Bilder zu Ihrer Mediadatei hinzuzufügen. Öffnen Sie dafür das Fenster **Text** und klicken Sie auf den nach unten gerichteten Pfeil neben dem Button **Bild hinzufügen**, um die gewünschte Figur im Abrollmenü zu finden. Das Programm bietet eine große Reihe von Formen an: **Linie**, **Rechteck**, **Ellipse**, **Torte**, **Sektor**, **Vieleck** und **Polylinie**.

TestX			
T Text hinzufügen 💋 Bild hinzufügen - 🗙 🙏 💼 💼 💉 📰 📼 🖛 🗠 🔠 🛄 -	Voreinstellungen	CL <sup>D</sup> Objekte	
Bild hinzufügen Ctrl+I	🟑 Zeichnung	Animation	
Linie hinzufügen			
Rechteck hinzufügen	Text	Text	
Ellipse hinzufügen			
G Torte hinzufügen	Standard	001	
Sektor hinzufügen	Text	Text	
Vieleck hinzufügen	LI COZALIS	IGAL	
Polylinie hinzufügen	002	003	
	Text	<b>T</b>	
The second second second	Text	төхс	
the second s	004	005	
	Tax	Tout	
	IEXU	Text	
	006	007	
Pause 1x 00:00:14.337 / 00:00:28.675			
<b>•</b>	Text		
	Ľ	Speichern X Löschen	
S Exportieren		OK Abbrechen	

Wählen Sie eine der geometrischen Formen, um ein Objekt im Video hervorzuheben. Man kann nur Ränder der Figur oder ihre ganze Fläche mit einer bestimmten Farbe zeichnen, während der Rest des Bildes nicht bearbeitet wird.

📥 Objekte	
🗹 Linie	
Ellipse	
✓ Torte	

Klicken Sie auf die Registerkarte **Objekte**, um die Eigenschaften der geometrischen Form zu ändern. Wählen Sie zuerst das Objekt, das Sie bearbeiten wollen, wenn Sie mehrere Objekte zu Ihrem Film hizugefügt haben.

Heben Sie die Markierung des Kontrollfeldes mit einem Objektnamen auf, damit er deaktiviert wird, während Sie andere geometrische Figuren bearbeiten.

Wenn Sie eine **ausgefüllte Figur** zu Ihrem Video hinzufügen wollen, bleiben Sie im Modus **Pinsel** (Standardeinstellung) und wählen Sie den **Farben-** und **Alpha-**Wert (Durchsichtigkeit), sowie **Pinseltyp** von den folgenden verfügbaren Typen aus: **Einfarbig**, **Farbverlauf**, **Schraffierung**, **Textur**.

- Wählen Sie die Option **Einfarbig**, wenn Sie wollen, dass Ihre Form aus einer homogenen Farbe besteht. Geben Sie den **Farben**und **Alpha**-Wert ein.
- Eine andere Option ist **Farbverlauf**. Das ist ein allmähliger Übergang von einer Farbe zu einer anderen, der als ein Übergang von einem niedrigeren zu einem höheren Wert angesehen werden kann. Wenn Sie die Option **Farbverlauf** wählen, muss man auch die Werte **Start-Farbe**, **Ziel-Farbe**, **Farbverlaufstyp** sowie **Start-Alpha** und **Ziel-Alpha** (Durchsichtigkeit) eingeben.
- Mit der Funktion **Schraffierung**, kann man zur Form nah zueinander liegende parallele Linien hinzufügen. Ihren Typ kann man im Abrollmenü **Füllung** wählen.
- Wenn Sie Pinseltyp **Textur** anwenden möchten, muss man ein Bild laden und den **Alpha-**Wert eingeben.

Wenn Sie nur einen **Rand der Form** hinzufügen möchten, klicken Sie auf den Button **Stift**, um den **Farben-**, **Alpha-**Wert (Durchsichtigkeit) und die Stiftdicke mit dem Schieberegler **Größe** zu wählen. Man kann auch das Kontrollfeld **Kanten glätten** aktivieren, um den Rand der Form zu glätten.

Der Eigenschaftenbereich, wenn der Button **Pinsel** gedrückt ist

Der Eigenschaftenbereich,	
wenn der Button Stift gedrückt	ist

Pinseltyp:	Earbe: Alpha:
Farbverlauf 🗸	<b>— —</b> 100
Startfarbe: Start-Alpha:	Größe:
	15
Zielfarbe: Ziel-Alpha:	
	Manten glatten
Farbverlauf:	
■ •	

Wenn Sie ein Bild zu Ihrem Video hinzufügen möchten, klicken Sie auf den Button **Bild hinzufügen** oder wählen Sie dieselbe Option im Abrollmenü. Finden Sie dann das nötige Bild auf der Festplatte Ihres Computers und laden sie es ins Programm.

	<ul> <li>Originalbildseitenverhältnis</li> </ul>		
	Transparente Farbe		
Farbe;	<b>—</b>		
Alpha:	100		

Die folgenden Eigenschaften können eingestellt werden: Originalbildseitenverhältnis, Transparente Farbe, Farbe (ist verfügbar, wenn das letzte Kontrollfeld aktiviert ist) und Alpha.

Aktivieren Sie das Kontrollfeld **Originalbildseitenverhältnis**, wenn Sie das Bildseitenverhältnis des importierten Bildes beibehalten wollen.

Durch die Aktivierung des Kontrollfeldes **Transparente Farbe** machen Sie eine Farbe des importierten Bildes transparent, dann muss man diese Farbe im entsprechenden Feld wählen. Der Transparenzwert kann geändert werden, wenn man den Kursor auf dem Schieberegler **Alpha** bewegt oder einen Wert

manuell im Feld daneben eingibt.

Es ist auch möglich die **Position** und **Größe** des hinzugefügten Objekts im Vorschaubereich des Fensters **Text** zu ändern. Um das Objekt zu einer anderen Stelle des Videobildes zu verschieben, muss man den Mauszeiger auf den Bereich des Objektes (der Mauszeiger wird zum Symbol ()) bewegen und den Bereich zur Stelle, wo Sie das Objekt haben möchten, verschieben. Um die Größe des

Objektes zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger zu einem der **schwarzen Vierecke** ■ (der Mauszeiger wird zum Symbol  $\frac{1}{2}$ ) und, **ohne die linke Maustaste loszulassen**, ziehen Sie es im Rahmen des Vorschaubereichs.





# Arbeit mit Textvoreinstellungen

Alle Veränderungen, die man mit dem Effekt **Text** oder **Grafik** durchführt, können als eine Voreistellung gespeichert werden. Man kann dann sie später benutzen, wenn Sie dieselben Effekte in einem anderen Video verwenden wollen.



Rechts finden Sie zwei Registerkarten: **Zeichnung**, wo entsprechende Textvoreinstellung gewählt werden kann, und **Animation**, wo man den **Auf-** sowie **Abblendbereich** des Texteffektes einstellen kann.

Wenn Sie einen **Text**effekt für Ihr Video anwenden wollen, wählen Sie zuerst eine der Voreinstellungen in der Registerkarte **Zeichnung**, klicken Sie darauf mit der rechten Taste und wählen Sie im Expressmenü die Optionen **Übernehmen** (wenn es noch keinen Texteffekt auf Ihrem Video gibt) oder **Hinzufügen** (wenn Sie noch einen Texteffekt zu Ihrem Video hinzufügen wollen). Man kann auch den nötigen Effekt mit der linken Maustaste anklicken und in den Vorschaubereich des **Bearbeitungsfensters** ziehen.

Dann können Sie ihn **bearbeiten**, damit er ganz Ihrem Bedarf entspricht. Bearbeiten Sie die Eigenschaften des Texts **Schrift**, **Pinsel**, **Schatten** und **Rand** in der Registerkarte **Objekte**, ändern seine **Größe** und **Ausrichtung**.

Öffnen Sie die Registerkarte **Animation**, um zu entscheiden, wie der Text im Fenster erscheinen und davon verschwinden wird. Jede Animationsvoreinstellung enthält den **Auf-** und **Abblendbereich**, wenn Sie nicht mögen, wie der Effekt aussieht, wählen Sie einen anderen in der Registerkarte **Objekte**.

Um die aktuell bearbeiteten Einstellungen des Textes als Voreinstellung zu speichern, klicken Sie auf den Button **Speichern** im unteren Teil des Bereichs "Voreinstellungen". Das folgende Fenster wird geöffnet:

Bitte einen Namen für die Voreinstellung eingeben		
		Abbrechen
		- ison centern

Geben Sie einen einzigartigen Namen und klicken auf den Button **OK**. Die gespeicherte Voreinstellung wird in der Liste mit den verfügbaren Voreinstellungen angezeigt, später kann man sie verwenden. Die unnötigen Voreinstellungen können von der Liste entfernt werden, wenn man den Button **Löschen** im Bereich "Voreinstellungen" verwendet.

Wenn Sie eine **Grafik** zu Ihrem Film hinzufügen, können alle Objekte, Bilder und ihre Eigenschaften als eine Voreinstellung gespeichert werden. Verwenden Sie dafür den Button Sie Exportieren , der in der linken unteren Ecke des Fensters **Text** liegt. Geben Sie dann einen Namen im geöffneten Fenster **Bitte einen Namen für die Voreinstellung eingeben** ein und drücken Sie auf den Button **OK**. Die gespeicherte Voreinstellung kann im Datei- und Effektbereich durch Anklicken des **zentralen Buttons Text** und Wählen der Kategorie **Favoriten** gefunden werden.



Um eine der gespeicherten Voreinstellungen zu übernehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie die Option **Text hinzufügen oder ersetzen**.

## Videoüberlagerung

Der Effekt Videoüberlagerung wird verwendet, um ein Videobild auf den zu bearbeitenden Videoclip zu überlagern:



Zuerst muss man eine Einstellung für die Videoüberlagerung wählen und sie auf der Zeitachse unterbringen. Danach kann man die Videoüberlagerung bearbeiten und ihre Eigenschaften ändern.

#### Dann kann man das Video im **Vorschaubereich** abspielen, um sicherzustellen, dass der gewünschte Effekt erreicht wurde.

Hinweis: Es ist möglich nicht nur eine sondern mehrere Videoüberlagerungseffekte anzuwenden. Wenn Sie einen Effekt passiv machen möchten, deaktivieren Sie das entsprechende Fenster mit einem Klick aufs Symbol (es wird zum Symbol ). Um den Effekt wieder aktiv zu machen, klicken Sie darauf noch einmal.

# Hinzufügung der Videoüberlagerung

Nun kann man den Videoüberlagerungseffekt im Zeitachsen-/Storyboardbereich unterbringen:

- Öffnen Sie die Kategorie Video oder Bild in der Mediabibliothek;
- Wählen Sie die nötige Datei;
- Ziehen Sie sie und legen sie auf der Linie für Videoüberlagerung im Zeitachsen-/Storyboardbereich ab.



Alternativ kann man auf das gewünschte Bild oder die gewünschte Videodatei mit der rechten Maustaste klicken und die Option **Videoüberlagerung hinzufügen** im Expressmenü wählen. Der gewählte Videoüberlagerungseffekt wird auf der **Zeitachse** untergebracht.

Die Dauer der hinzugefügten Videoüberlagerung kann geändert werden, indem man die **Zeitachse** benutzt oder den Button **Schneiden** auf der **Zeitachsenleiste** betätigt.

#### Änderung der Dauer der Videoüberlagerung

Um die Dauer auf der **Zeitachse** zu ändern, bringen Sie da den Videoüberlagerungseffekt unter (er wird in die Gruppe **Videoüberlagerung** eingeschlossen) und klicken Sie auf die linke oder rechte Grenze mit der linken Maustaste. Danach, **ohne die Maustaste loszulassen**, ziehen Sie sie in die gewünschte Richtung: nach links oder rechts, um die Dauer der **Videoüberlagerung** im Film zu wechseln:

🗉 Videoüberlag	erung		
© ] <b>•</b> +		<del>(])</del> M¥I_006.avi	

Oder man kann auf den Effekt **Videoüberlagerung** auf der **Zeitachse** klicken und den Button **Schneiden** auf der **Zeitachsenleiste** betätigen (den Button **Dauer**, wenn Se als Überlagerung ein Bild verwenden). Das folgende Fenster wird geöffnet:

Schneiden	_ ×
	Startzeit:
Pause1 × 00:00:00.000 / 00:00:13.880	Endzeit: 00:00:13.880 \$
	Dauer: 00:00:13.880
	OK Abbrechen

Sehen Sie die Sektion **Videoschneiden**, um mehr über die Arbeit mit der Option **Schneiden** zu erfahren. Wenn Sie ein Bild für Überlagerung benutzen, geben Sie einen Wert für die Dauer per Tastatur ein (**Stunden:Minuten:Sekunden.Hundertstelsekunden**) oder verwenden Sie die Pfeile zum Ändern der Dauer mit der Maus.

#### Änderung der Position der Videoüberlagerung

Um die Position des Videoüberlagerungseffekts im Film zu ändern, richten Sie den Mauszeiger darauf (er wird zu einem Handkursor):

🗉 Videoüberlag	erung	
© ] <b>[</b> 4+	WVI_006.avi	

Der Mauszeiger auf dem Effekt Videoüberlagerung

Klicken Sie mit der linken Maustaste darauf und, ohne die Maustaste loszulassen, ziehen Sie ihn nach links bzw. rechts:

🗆 Videoüberlageru	ang	
© ] [	MVI_006.avi	

Der Effekt Videoüberlagerung, gezogen zu einer anderen Stelle im Film

## Bearbeitung der Videoüberlagerung

Sobald der Videoüberlagerungseffekt **zur Zeitachse hinzugefügt** wurde, lassen sich seine Eigenschaften ändern. Klicken Sie auf die Videoüberlagerung auf der **Zeitachse** und betätigen Sie den Button **Überlagerung bearbeiten** auf der **Zeitachsenleiste**. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Videoüberlagerung auf der **Zeitachse** und wählen Sie die Option **Überlagerung bearbeiten** im Expressmenü. Das folgende Fenster wird geöffnet:

Videoüberlagerung		_ × _
s ~ 🏼 🗖 ·	💬 Eigenschaften	M Trajektorie
	🔏 Zeichnung	
	🔚 Algemein 🔛	Maske 😰 Rahmen
	Durchsichtigkeit:	, 0
	- 🔽 Farbstanze	
	Farbstanze:	
	Y	
	Farba:	
	<b></b>	
- contraction of the second	Aufblendeffekt	Abblendeffekt
Speed 4x		
Pause 1x 00:00:04.097 / 00:00:12.192 -		
	Massive Einblend 👻	Massive Einblend 👻
		OK Abbrechen





Die Sektion **Zeichnung** besteht aus drei Registerkarten: **Allgemein**, **Maske**, **Rahmen**. Wechseln Sie zwischen diesen Registerkarten, um die Einstellungen der Videoüberlagerung zu ändern.



• Die Registerkarte Allgemein erlaubt Ihnen, Ihr Video transparent zu machen und den Effekt Farbstanze anzuwenden.

- Durchsichtigkeit die Durchsichtigkeit des Videos oder Bildes, das f
  ür die 
  Überlagerung verwendet wird (sie variiert von 0 untransparentes Video bis 100 volle Durchsichtigkeit).
- Farbstanze aktivieren Sie dieses Feld, um einen Effekt anzuwenden, der erlaubt, eine Videoüberlagerung hinzuzufügen, die nur zur Hälfte transparent ist, und der übrige Teil verschwindet, so dass das Video darunter sichtbar ist. Man kann einen Grad mit dem Schieberegler Farbstanze bestimmen.
- Farbe wählen Sie die Farbe, die transparent werden sollte. Sie können die Farbe, die den Bereich füllt, den Sie durchsichtig machen möchten, aus dem Listenmenü mit einem Klick auf den schwarzen Pfeil bestimmen oder eine Farbe aus dem Bild wählen. Dafür klicken Sie auf das Farbfeld und bewegen Sie den Farbwähler, um die gewünschte Farbe zu finden. Sie können auch das Bild vergrößern, um die Ganauigkeit bei der Auswahl der Farbe zu erhöhen. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, klicken Sie auf den Button Alle Farben zurücksetzen, um die Änderungen zu verwerfen.
- Die Registerkarte **Maske** bietet Ihnen eine Auswahl an undurchsichtigen Schichten, die oberhalb eines Objekts in Ihrem Video bzw. Bild untergebracht werden können.
- Die Registerkarte **Rahmen** schließt unterschiedliche Bilderrahmen ein, die Ihr Objekt attraktiver machen.

Man kann auch die Größe des **Videoüberlagerungs**feldes ändern, indem man schwarze Vierecke ■ auf seinen Grenzlinien benutzt (die Maustaste wird wie folgt aussehen: , wenn Sie sie auf eines der schwarzen Vierecke richten - klicken Sie mit der Maustaste darauf und, **ohne sie loszulassen**, ziehen Sie das Viereck zur Größenänderung der Videoüberlagerung).

Um die Richtung der **Videoüberlagerung** zu ändern, klicken Sie auf einen grünen Kreis  $\bigcirc$  (sichtbar, wenn die Überlagerung mit der Maus gewählt wird) mit der linken Maustaste, der Mauszeiger wird zum runden Pfeil -  $\bigcirc$  - klicken Sie mit der Maustaste und, **ohne sie Ioszulassen**, ziehen Sie ihn zum Ändern der Überlagerungsrichtung.



#### Animation

Man kann einen Effekt wählen, der benutzt wird, wenn die Videoüberlagerung in Ihrem Video erscheint, indem man das Listenmenü neben dem Titel **Aufblenden der Animation** öffnet und gewünschten Effekt aus der Liste wählt. Genauso wird ein Effekt fürs **Abblenden der Animation** bestimmt.

Die Dauer des **Auf-** und **Abblendens** für den Überlagerungseffekt wird auf dem Schieberegler unter dem Vorschaubereich eingestellt. Dafür bewegen Sie den Kursor  $\bigtriangledown$  des Schiebereglerbereichs zur Stelle, wo der **Aufblendbereich** enden wird, und betätigen Sie den Button

Aufblendbereich markiert. Danach bewegen Sie denselben Cursor zur Stelle auf dem Schiebereglerbereich, wo der Abblendbereich beginnen wird, und

klicken Sie auf den Button 🔳 . So wird der **Abblendbereich** markiert.

Es ist auch möglich den Mausanzeiger zum Rand des Schiebereglerbereichs zu bewegen und die Grenzen nach außen oder innen zu ziehen. Man muss den Mauszeiger zum Rand des Schiebereglerbereichs bewegen und die Grenzen nach innen oder außen ziehen. Wenn Sie die Dauer des **Aufblendens** bestimmen möchten, ziehen Sie den linken Rand des Schiebereglerbereichs nach rechts. Um das **Abblenden** anzuwenden, ziehen Sie den rechten Rand des Schiebereglerbereichs nach links (sehen Sie das Bild unten):



Die Registerkarte **Trajektorie** wird benutzt, um den Pfad der Videoüberlagerung durch das Filmbild festzulegen. Man kann eine der verfügbaren Voreinstellungen aus der Liste wählen:



Die gewählte Voreinstellung wird im Vorschaubereich mit gewählter Trajektorie (grüne Linie) angezeigt. Kleine rote Kreise bezeichnen die Zeitmarken der Überlagerung, wenn die Trajektorie die Richtung wechselt, der größere markiert die aktuelle Position der Überlagerung. Es lassen sich folgende Buttons unter dem Vorschaubereich verwenden, um die Trajektorie zu verwalten:

	Abspielen	ielen Der Button wird betätigt, um die Wiedergabe der Videodatei zu beginnen. Sobald Sie darauf klicken, wird er zum Button <b>Pause</b> , damit man die Wiedergabe nach Bedarf stoppen kann.			
Vorheriges EinzelbildDer Button wird betätigt, um zum vorherigen Einzelbild zu übergehen.		Der Button wird betätigt, um zum vorherigen Einzelbild zu übergehen.			
M	Nächstes Einzelbild	Der Button wird betätigt, um zum nächsten Einzelbild zu übergehen.			
NavigierungDer Button wird betätigt, um durch die Zeitmarken der Trajektorie zu navigiere erlaubt Ihnen, schnell zur vorherigen Zeitmarke der Trajektorie zu übergehen u Button > kann man zur nächsten Zeitmarke übergehen. Eine Zahl im Feld bezei Nummer der aktuellen Zeitmarke.		Der Button wird betätigt, um durch die Zeitmarken der Trajektorie zu navigieren. Der Button erlaubt Ihnen, schnell zur vorherigen Zeitmarke der Trajektorie zu übergehen und durch den Button kann man zur nächsten Zeitmarke übergehen. Eine Zahl im Feld bezeichnet die Nummer der aktuellen Zeitmarke.			
Zeitmarke hinzufügenDer Button wird betätigt, um eine neue Zeitmarke an der aktuellen Position zu setzen. Danach kann man die Trajektorie an der Zeitmarke ändern, inde der Maus klickt und sie zur gewünschten Position zieht.		Der Button wird betätigt, um eine neue Zeitmarke an der aktuellen Position der Überlagerung zu setzen. Danach kann man die Trajektorie an der Zeitmarke ändern, indem man darauf mit der Maus klickt und sie zur gewünschten Position zieht.			
<b>Zeitmarke</b> entfernen Der Button wird betätigt, um die gewählte Zeitachse zu löschen. Die Traje einer geraden Linie ändern und zwei Zeitmarken vor und nach der entfern verbinden.		Der Button wird betätigt, um die gewählte Zeitachse zu löschen. Die Trajektorie wird sich zu einer geraden Linie ändern und zwei Zeitmarken vor und nach der entfernten Zeitmarke verbinden.			

Notwendige Zeitmarke kann nicht nur per **Navigierung**sbuttons sondern auch mit der Maus gewählt werden. Dafür klicken Sie mit der Maus auf einen Rhombus, der die gewünschte Zeitmarke darstellt (der Mauszeiger wird zum Handkursor):



Danach kann man entweder die gewählte Zeitmarke entfernen oder die Trajektorie ändern oder die Position der Zeitmarke auf der Zeitachse wechseln. Klicken Sie darauf mit der Maus und, **ohne die Maustaste freizulassen** (der Kursor wird zu einer geschlossenen Hand), bewegen Sie die Zeitmarke nach links oder rechts und ändern Sie dabei ihre Position:

	V					1
•	•	•	<u></u>	•	٠	
	MM	4 2 1	+ [-		-	) -

Man kann auch die Richtung der Trajektorie mit der Zeitmarke ändern. Klicken Sie darauf mit der linken Maustaste (der Mauszeiger wird wie folgt aussehen: (h) und, **ohne sie loszulassen**, ziehen Sie zur neuen Position.

#### Voreinstellungen

Die im **Videoüberlagerungs**effekt vorgenommenen Änderungen können als Voreinstellung gespeichert werden, so dass man den Überlagerungseffekt mit denselben Einstellungen in einem anderen Video anwenden kann.



Benutzen Sie den Bereich **Voreinstellung** der entsprechenden Registerkarte, klicken Sie auf den Button **Speichern**, um die bearbeiteten Texteigenschaften als Voreinstellung zu speichern. Die gespeicherte Voreinstellung wird in der Liste mit den verfügbaren Voreinstellungen angezeigt und kann künftig verwendet werden.

Man kann auch unnötige Voreinstellungen aus der Liste entfernen, indem man den Button Löschen im Voreinstellungsbereich betätigt.

#### Buttonleiste des Videoüberlagerungseffekts

Man kann die **Buttonleiste des Videoüberlagerungseffekts** über dem Vorschaubereich verwenden, um zusätzlich die Überlagerung verwalten zu können. Sie schließt folgende Buttons ein:



5	Rückgängig machen	Benutzen Sie den Button, um die zuletzt durchgeführte Operation rückgängig zu machen.
2	Wiederholen	Benutzen Sie den Button, um die zuletzt rückgängig gemachte Operation zu wiederholen.

Rasterlinien anzeigen	Benutzen Sie den Button, damit vertikale/horizontale Linien des Rasters ein- oder ausgeblendet werden. Das kann von Nutzen sein, wenn man die Überlagerung im Video ausrichten möchte.
TV-Bereich	Benutzen Sie den Button, damit die Grenzlinien des 4:3 CRT-Bildschirms, 4:3 LCD-Bildschirms und 16:9 LCD-Breitbildschirms ein- oder ausgeblendet werden, so dass man sehen kann, ob das Video und alle seine Elemente richtig auf dem Bildschirm Ihres Formats/Fernseher bei der Wiedergabe angezeigt werden.

# Audio

T.

Der **Audiomix** wird verwendet, um einen neuen Soundtrack zu Ihrem Film hinzuzufügen, der den Originalton aus dem Film ersetzen oder z.B. ihn durch Musik ergänzen wird.



Zuerst muss man gewünschtes Audio ins Programm **AVS Video Editor** importieren. Lesen Sie die Sektion **Importierung der Multimediadateien**, um mehr darüber zu erfahren.

Danach wählen Sie einen Audiosoundtrack und **fügen Sie ihn zur Zeitachse hinzu**. Danach kann man das Audio bearbeiten und die Lautstärke des Originaltons und des hinzugefügten Audios ändern. Es ist auch möglich ein an Ihrem PC angeschlossenes Mikrofon zu verwenden, um **Ihre Stimme aufzunehmen** und sie auf den Film zu überlagern.

**Hinweis**: Es ist möglich nicht nur einen sondern mehrere Tracks hinzuzufügen. Wenn Sie einen Effekt passiv machen möchten, deaktivieren Sie das entsprechende Fenster mit einem Klick aufs Symbol () (es wird zum Symbol ). Um den Effekt wieder aktiv zu machen, klicken Sie darauf noch einmal.

#### Außerdem kann man das Video im Vorschaubereich abspielen, um sicherzustellen, dass der gewünschte Effekt erreicht wurde.

**Hinweis**: Man kann keine Übergänge zwischen zwei Audioclips hinzufügen. Die Zeitperiode, wenn zwei Audioclips gleichzeitig zu hören sind, wird durch die Überdeckungsmenge zwischen den beiden Audiotracks bestimmt. Im Fall der Überdeckung von zwei Audioclips wird die Lautstärke in jedem Audioclip um 50 Prozent gesenkt, während der Bereich abgespielt wird, wo sie einander überdecken.

# Hinzufügung des Audiosoundtracks

Nun kann man einen Soundtrack zum **Zeitachsen-/Storyboardbereich** hinzufügen. Zuerst öffnen Sie die Kategorie **Audio** in der **Mediabibliothek Audiomix**. Dann ziehen Sie das gewählte Audio mit der Maus und legen Sie es im **Zeitachsen-/Storyboardbereich** ab:



Alternativ kann man auf das gewünschte Audio mit der rechten Maustaste klicken und die Option **Zum Audiomix hinzufügen** im Expressmenü wählen. Der gewählte Audiotrack wird auf der **Zeitachse** untergebracht.



Die Dauer des hinzugefügten Audios kann geändert werden, indem man die **Zeitachse** benutzt. Bringen Sie den hinzugefügten Audiotrack da unter (er wird in die Gruppe **Audiomix** eingeschlossen) und klicken Sie auf die linke oder rechte Grenze mit der linken Maustaste. Danach, **ohne die Maustaste loszulassen**, ziehen Sie sie in die gewünschte Richtung: nach links oder rechts, um die Dauer des **Audiotracks** im Film zu wechseln:



Um die Position des Texteffekts im Film zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger dorthin (er wird zu einer Hand):



Der Mauszeiger auf der Linie Audiomix

Klicken Sie mit der linken Maustaste darauf und, ohne die Maustaste loszulassen, ziehen Sie ihn nach links bzw. rechts:

🗆 Audiomix		
• ] [c	Track_07.way	

Der Audiomix, gezogen zu einer anderen Stelle im Film

Es ist auch möglich Audioebenen zwischen zwei Audiotracks einzustellen (das Originalaudio, das als Teil des Videoclips aufgenommen wurde, und das Audio, das aufgenommen oder importiert und zum Audiotrack hinzugefügt wurde). Durch die Einstellung der Audioebenen wird bestimmt, was für Audio lauter im Vergleich mit dem anderen wird. Bei der Standardeinstellung werden die beiden Audiotracks gleich laut abgespielt. Die gewählten Audioebenen werden innerhalb des ganzen Bereichs in Ihrem Film beibehalten. Die Ebenen können so eingestellt werden, dass die Gespräche in Ihrem Videoclip neben der Begleitmusik zu hören sein können. Um die Audioebenen einzustellen, benutzen Sie den Button **Lautstärke und Balance** auf der **Zeitachsen-/Storyboardleiste**. Das Fenster **Lautstärke und Balance** wird geöffnet:

Lautstär	ke un	d Ba	lanc	e							×
Stellen Sie 'Hauptvid	e die L eo', 'V	autsi ideo(	tärke iberla	und I ageru	Balano ngʻur	te für nd 'Au	die S Idiomi	iektio ix' ein	nen		
Han Ind	-	ı	1	1	-Q-		ı	I	1	100	
		•	•	,	-Q-	•	,	,	-	100	
	-		1		Q		ı	1	I	100	
						O	ĸ		Abł	prechen	

Ziehen Sie den oberen Schieberegler, um die Ebene des Audios im Hauptvideo einzustellen, den mittleren, um die Ebene des Audios für die Videoüberlagerung einzustellen, und den unteren zur Einstellung der Lautstärke im hinzugefügten Audiomix.

Um die Audioebene im hinzugefügten Audiotrack zu bestimmen, verwenden Sie die Hüllkurve, die auf der Linie für Audiotracks angezeigt wird. Für jeden Audiotrack auf der **Zeitachse** ist eine Hüllkurve zu sehen, die die Lautstärke darstellt.



Man kann sie verschiedenerweise nach Ihrem Projekt ändern. Um einen Steuerungspunkt zur Hüllkurve hinzuzufügen, klicken Sie zweimal innerhalb der Hüllkurvenlinie (wo der Mauszeiger zum doppelseitigen Pfeil wird):

∞ <u>]</u> [j]	Track_07.way

und ein neuer Steuerungspunkt (ein roter Punkt) wird erscheinen. Dann kann man ihn zur beliebigen Stelle ziehen. Um einen Punkt auf der Hüllkurve zu bewegen, klicken Sie, halten Sie den Punkt und ziehen Sie ihn zu einer anderen Stelle:



Man kann die Funktion zum Ausgleich des Übergangs zwischen zwei Tracks verwenden. Wenn der Mauszeiger auf einem Punkt liegt, dann wird der Pfeil zu einem Rhombus.



## Stimmenaufnahme



Wenn Sie ein paar Kommentare zu Ihrem Film hinzufügen möchten, kann man nicht nur **Text einfügen**, sondern auch Stimme vom an der Soundkarte Ihres PCs angeschlossenen Mikrofon aufnehmen.

Betätigen Sie den zentralen Button Stimme. Die Leiste der Stimmenaufnahme wird verfügbar:

Stimmenaufnahme
Lautstärke Quelle Format Optionen
Hauptlautstärke
<ul> <li>Lautstärke automatisch</li> </ul>

Hier kann man die folgenden Parameter wählen (wenn Sie zwischen den Registerkarten **Lautstärke**, **Quelle**, **Format**, **Optionen** umschalten):

#### Lautstärke

Hier kann man das Lautstärkeniveau des aufgenommenen Tons bestimmen.

Das Kontrollfeld **Lautstärke automatisch** ist standardmäßig aktiviert. So wird der Lautstärke-Schieberegler deaktiviert. Um den Schieberegler zu aktivieren und das Lautstärkeniveau manuell einzustellen, deaktivieren Sie das Kontrollfeld **Lautstärke automatisch**.

## Audioquelle

Lautstärke	Quelle Fo	rmat Optionen
Audiogerät:		Microphone (VIA High Def 🗸
Quelle:		Hauptlautstärke 🔹
	S Ał	dualisieren

- Audiogerät das Gerät, das für die Stimmenaufnahme verwendet wird. Klicken Sie aufs Listenmenü und wählen Sie gewünschtes Gerät aus der Liste, wenn Sie über mehr als ein an Ihrem PC angeschlossenes Gerät verfügen.
- **Quelle** aktiver Eingang des Geräts. Die folgenden Eingänge können abhängig von der Konfiguration des Geräts verfügbar sein:
- Mono Mix erlaubt Ihnen, den Ton von einem Software-Player oder Hardware-Tuner aufzunehmen, der an Ihrem PC im Mono-Modus angeschlossen ist;
- Stereo Mix erlaubt Ihnen, den Ton von einem Software-Player oder Hardware-Tuner aufzunehmen, der an Ihrem PC im Stereo-Modus angeschlossen ist;
- SPDIF erlaubt Ihnen, den Ton von einem externen Gerät aufzunehmen, das durch digitalen Eingang an der Soundkarte Ihres PCs angeschlossen ist;
- Aux erlaubt Ihnen, den Ton von einem externen Gerät aufzunehmen, das durch den Aux-Eingang (auxiliary = zusätzlich) an der Soundkarte Ihres PCs angeschlossen ist;
- CD Player erlaubt Ihnen, den Ton von einer Laser-Audio-Disk aufzunehmen, die sich im CD/DVD-ROM-Laufwerk Ihres PCs befindet;
- Line In erlaubt Ihnen, den Ton von einem externen Gerät aufzunehmen, das durch den Eingang Line In an der Soundkarte Ihres PCs angeschlossen ist;

- Microphone erlaubt Ihnen, den Ton von einem Mikrofon aufzunehmen, das durch den Eingang Mikrofon an der Soundkarte Ihres PCs angeschlossen ist;
- Phone Line erlaubt Ihnen, den Ton von einem externen Gerät aufzunehmen, das durch den Eingang Phone Line an der Soundkarte Ihres PCs angeschlossen ist;

## Aufnahmeformat

Lautstärke	Quelle	Format	Optionen		
Format:		MP3		•	
Frequenz:		44100	44100 Hz 👻		
Bitrate:		160 kł	160 kbps 👻		
Kanäle:		2 (Ste	reo)	•	

- Format der Codec, der für die Audioaufnahme vom Quellgerät verwendet wird. Man kann unter MP3 (MPEG-1 Layer 3 Codec wird für die Kodierung des aufgenommenen Audios benutzt), WMA (Windows Media Audioformat) oder PCM (ein unkomprimiertes Format mit besserer Qualität, aber dabei wird mehr Speicherplatz belegt) wählen.
- **Frequenz** die Samplefrequenz, die in Hertz angegeben und für die Kodierung des Audios verwendet wird.
- **Bitrate** die Anzahl der Datenpunkte, die für die Berechnung der echten Wellenform benutzt wird (Kilobit pro Sekunde) je höher der Wert ist,

desto besser wird die Qualität der aufgenommenen Datei und desto höher ihre Größe.

• Kanäle - die Anzahl der Kanäle im aufgenommenen Audio (Mono - einkanalig - oder Stereo - zweikanalig).

Lautstärke Quelle Format	Optionen
Stumm einschalten	
🗌 Aufnahme verzögern	00:00:04
Zeitlimit	00:01:00

## Optionen

- **Stumm einschalten** benutzen Sie die Option, um den Ton im Hauptvideo ein- oder auszuschalten. Diese Möglichkeit ist nützlich, wenn man Audio aufnimmt und der Vorschauplayer erlaubt Ihnen nicht den Aufnahmeton gut zu hören.
- Aufnahme verzögern benutzen Sie die Option, um die Aufnahme für eine Zeitperiode zu verzögern, diese kann manuell per Tastatur ins entsprechende Feld oder mit den Pfeilen eingegeben werden (Stunden:Minuten:Sekunden).
- Zeitlimit benutzen Sie die Option, um die Aufnahmezeit zeitlich zu

beschränken. Die Zeitperiode, nach der die Aufnahme gestoppt wird, kann manuell oder per Pfeile angegeben werden (Stunden:Min:Sek).



Sobald Sie auf den Button **Aufnahme beginnen** klicken, wird er zum Button **Aufnahme stoppen**, damit man die Aufnahme nach Bedarf auch stoppen kann. Das aufgenommene Audio kann genauso verwaltet werden wie ein gewöhnlicher **hinzugefügter Audiosoundtrack**:

1925 14+	MVI_004.avi
🕀 Videoeffekt	e
🕀 Text	
🕀 Videoüberla	gerung
🗆 Audiomix	
• <b>]</b> [i	
ی 🗎 👁	Aufnahme (2010-07-26_16.30.44).mp3

## Exportierung des Audiotracks

Wenn Sie nur den Soundtrack dem Videoclip entnehmen möchten, können Sie es mit Hilfe von der Option **Ton exportieren** im **Expressmenüs** machen. **Klicken Sie mit der rechten Maustaste** auf die Datei im **Datei- und Effektbereich** und wählen Sie die Option **Audio exportieren**. Das folgende Fenster wird geöffnet:

🥔 Speichern	unter					
Speichern	🐌 Audio			💣 🎰		
Name	Interpreten	Album	Nummer	Genre	Bewertung	
動 Track_11	.1.mp3					
Dataisama						Casiaham
Dateiname:	exportierter Ton_0	JO1				Speichern
Dateityp:	MP3 (*.mp3)				-	Abbrechen

Wählen Sie die Speicherstelle und geben Sie einen Namen für den Audiotrack ein, wählen Sie ein Format: komprimiertes .mp3 (MPEG-1 Layer 3 Codec wird für die Kodierung des exportierten Audios verwendet) oder unkomprimiertes .wav (PCM-Format mit besserer Qualität, die Ausgabedatei wird aber mehr Speicherplatz belegen), und betätigen Sie den Button **Speichern**.

Der Audiotrack wird auf der Festplatte Ihres PCs ins gewählte Format unter dem angegebenen Namen gespeichert und automatisch in die Sektion **Audio** des **Datei- und Effektbereichs** importiert.

**Hinweis**: Wenn Sie den Audiotrack des importierten Videoclips bearbeiten möchten, ziehen Sie den gewählten Videoclip auf die Linie **Audiomix** des **Zeitachsenbereichs** und legen ihn da ab.

## Audioeffekte

Der AVS Video Editor erlaubt Ihnen den Audiotrack des importierten Videos durch verschiedene Audioeffekte zu bereichern. Um die Einstellungen vorzunehmen, bringen Sie Ihre Videodatei auf dem Zeitachsen-/Storyboardbereich unter und klicken auf den Button Klang auf der Zeitachsen-/Storyboardleiste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Videodatei auf dem Zeitachsen-/Storyboardbereich und wählen die Option Klang im Expressmenü. Das Fenster Klangkorrektur wird geöffnet:

Klangkorrektur	_ ×
	Einstellungen der Audioeffekte
	Verstärkung
	Verstärkung 3
A Charles of	Voreinstellung laden 💌
	ttt Equalizer
	Mormalisieren 🔽 👻
	t Kompressor
Pause 1x 00-00-15-911 / 00-01-05-720	💐 Pitch-Shift 🛛 🗸 🗸
	In gleichen Fällen anwenden
	OK Abbrechen

Im rechten Teil des Fensters kann man den Audioeffekt wählen, den Sie anwenden wollen, und seine Einstellungen ändern. Im linken Teil kann man den Auf- sowie Abblendbereich einstellen und sich das Resultat ansehen. Die folgenden Audioeffekte sind verfügbar: **Verstärkung, Rauschentferner, Equalizer, Normalisieren, Kompressor, Pitch-Shift**.

Um den gewünschten Effekt zu übernehmen, aktivieren Sie das Kontrollfeld neben dem Effektnamen. Danach kann man, wenn nötig, den **Auf-** und **Abblendbereich** für den gewählten Effekt einstellen. Ziehen Sie den Kursor  $\bigtriangledown$  des Schiebereglerbereichs, lassen Sie ihn los, wo der **Aufblendbereich** enden wird und drücken Sie auf **Im**. Der **Aufblendbereich** wird bestimmt. Dann ziehen Sie denselben Kursor zur Position, wo der **Abblendbereich** beginnen wird, und drücken Sie auf den Button **Im**. Der **Abblendbereich** wird

markiert.

Es ist auch möglich den Mauszeiger zum Rand des Schiebereglerbereichs zu bewegen und die Grenzen nach innen oder außen zu ziehen. Wenn Sie den Effekt **Abblenden** einstellen möchten, ziehen Sie die rechte Grenze des Schiebereglerbereichs nach links. Um den Effekt **Aufblenden** zu übernehmen, ziehen Sie die linke Grenze des Schiebereglerbereichs nach rechts (sehen Sie das Bild unten).



Wenn Sie diesen Clip noch einmal, zum Beispiel bei der **Videoüberlagerung**, verwenden möchten und die Einstellungen der Audioverbesserung speichern wollen, aktivieren Sie unten im Fenster das Kontrollfeld **In gleichen Fällen anwenden**.

**Hinweis**: Die Audioverbesserungseinstellungen beeinflussen die Eingabevideodatei nicht.

Klicken Sie auf den Button **OK**, um alle Veränderungen zu übernehmen und weiter mit dem **AVS Video Editor** zu arbeiten oder auf **Abbrechen**, um alle Veränderungen zu verwerfen. Wenn Sie die vorgenommenen Korrekturen speichern, wird die Videodatei mit dem Zeichen  $\hat{s}$  auf dem **Zeitachsen-/Storyboardbereich** markiert.

	00:00:08.5	0000:17.0
맭	*	
u <b> </b> +	M¥I_004.avi	

Das Zeichen Audioverbesserung auf der Zeitachse

# Verstärkung



Der Effekt Verstärkung erlaubt Ihnen die Lautstärke bei der Audioaufnahme nach Bedarf zu erhöhen.

Es ist möglich die nötige Voreinstellung im Abrollmenü zu wählen, wenn man auf den Button **Voreinstellung laden** klickt, oder einen gewünschten **Verstärkungswert** bei den **Eigenschaften** des Effekts anzugeben.

Verstärkung		0	3

## Rauschentferner



Der **Rauschentfernungseffekt** erlaubt dem Benutzer das Rauschen einer bestimmten Frequenz aufgrund der schnellen Fourier-Transformation abzuschwächen.

Es ist möglich die nötige Voreinstellung im Abrollmenü zu wählen, wenn man auf den Button **Voreinstellung laden** klickt, oder einen gewünschten **Senkungswert** anzugeben und eine der verfügbaren **FFT-Optionen** (schnelle Fourier-Transformation) zu wählen.

Senken:	Ū			 1	
FFT:	0 64	• 256	0 1024		

## Equalizer



Der Filter **Equalizer** wird verwendet, um das Frequenzmuster der Audiodatei zu ändern, einige Frequenzen zu dämpfen und andere zu verstärken.

Es ist möglich die nötige Voreinstellung im Abrollmenü zu wählen, wenn man auf den Button **Voreinstellung laden** klickt, oder manuell die Eigenschaften zu ändern.



## Normalisieren



Benutzen Sie den Effekt **Normalisieren**, um das Tonniveau auszugleichen, indem die Lautstärke im ausgewählten Bereich erhöht oder gesenkt wird. Das heißt, dass der Höchstwert der Lautstärke fixiert wird.

Es ist möglich die nötige Voreinstellung im Abrollmenü zu wählen, wenn man auf den Button **Voreinstellung laden** klickt, oder manuell den gewünschten **Normalisierungswert** anzugeben. Man kann auch das Feld **Justierung der Bias** aktivieren, damit das Hinzufügen des Hochfrequenzsignals zum Audio geregelt wird.

Normalisieren		-0	70
	<ul> <li>Justierung der Bias</li> </ul>		

#### Kompressor



Der Effekt **Kompressor** ist ein Regelverstärkungseffekt, wo der Verstärkungsgrad vom Grad des Eingangs abhängt. In diesem Fall wird diese Verstärkung gesenkt, wenn die Signalebene hoch ist, was die lauten Abschnitte leiser macht, wobei der Dynamikbereich eingeschränkt wird. Der Effekt ist dem Lautstärkeregler gleich und macht laute Töne leiser und leise Töne lauter.

Es ist möglich die nötige Voreinstellung im Abrollmenü zu wälen, wenn man auf den Button **Voreinstellung laden** klickt, oder gewünschte Werte für **Schwelle**, **Verhältnis**, **quadratischen Mittelwert (QMW)** und **Nachverstärkung** anzugeben.



#### Pitch-Shift

Jun 2

Der Effekt **Pitch-Shift** ändert die Klangfarbe der Stimme und Musik. Der Effekt lässt Basstöne ins Mückensummen umwandeln und umgekehrt. Gewöhnlich wird dieser Effekt beim Vertonen der Zeichentrickfilme genutzt.

Es ist möglich die nötige Voreinstellung im Abrollmenü zu wählen, wenn man auf den Button **Voreinstellung laden** klickt, oder gewünschten Wert für **Rate** anzugeben.

Rate \_\_\_\_\_ 80

## Erstellung des Diskmenüs



Wenn Sie eine DVD- oder Blu-ray-Disc aus Ihrem Projekt erstellen möchten, ist es im **AVS Video Editor** möglich, ein Diskmenü zu erstellen, das einen Hauch von Individualität Ihrem Film verleihen und die Navigation durch die erstellte Disk erleichtern wird.

Klicken Sie auf den **zentralen Button Diskmenü**. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollfeld **Diskmenü aktiviert** aktiviert ist. Im Ansichtsmodus **Menüstile** kann man eine Reihe der Voreinstellungen fürs Menü sehen:



Wählen Sie einen **Menüstil**, der zu Ihrem Film am besten passt und klicken Sie zweimal auf sein Bild mit dem Namen, dann wird der Stil aufs Menü angewandt. Sie können die Individualität Ihrem Menü verleihen, indem Sie es **bearbeiten**: das Hintergrundbild, den Diskmenütitel ändern und die Hintergrundmusik hinzufügen.

Einige voreingestellte Menüstile sind nur im Vorschaumodus dargestellt. Um den Menüstil für ihr Diskmenü zu benutzen, klicken Sie zweimal auf den **Menüstil** und laden Sie das komplette Paket mit den Menüstilen von unserer Website herunter.



Erstellen Sie nach dem Wunsch **Kapitel** in Ihrem Video. Wenn es in Ihrem Film keine Kapitel gibt, wird das Videomenü nur mit einem Kapitel erstellt, das den Anfang des Videos startet.

Nachdem Sie einen Stil gewählt und Ihren Film in Kapitel gegliedert haben, kann man das Menü testen, indem man die Registerkarten des Vorschaufensters benutzt:

- Registerkarte Hauptseite zeigt die Menüseite des Hauptvideos an.
- Registerkarte **Seite...** zeigt die Menüseite des Videos mit Kapiteln an (es kann da mehrere Registerkarten mit den Kapiteln geben, wenn das Video eine Vielzahl von Kapiteln enthält).

## Aufteilung des Videos in Kapitel



Verwenden Sie den Ansichtsmodus **Kapitel** des **Diskmenüs** und die Buttons auf der **Zeitachse**, um Ihren Film in Kapitel zu gliedern.

Diskmenü	Kapitel
Menüstile          Menüstile         Imail	
Inhalt des Arbeitsbereichs         Aktuelles Projekt       0         All Imported Media       104         Last Imported       10         Backgrounds       63         MyProjectFolder       6	Klicken Sie auf den Button "Hinzufügen", um Kapitel an aktueller Cursorposition zu erstellen.
Projekte Mediabibliothek	Image: Wideoeffekte     Image: Text     Image: Stimme     Image: Stimme     Image: Stimme
Diskmenü aktiviert	👝 🕌 Hinzufügen 🔣 Löschen 🖅 Umbenennen 🚟 Mehr Optionen 👻

Die Kapitel können entweder automatisch erstellt werden, indem man den Button **Kapitel automatisch erstellen** betätigt, oder man kann sie manuell erstellen, indem man die Buttons **Hinzufügen** und **Löschen** betätigt.

Wenn Sie die erste Option (**Kapitel automatisch erstellen** aus dem Listenmenü **Mehr Optionen**) wählen, muss man zwischen zwei Varianten wählen: **Am Anfang jedes Clips** (in diesem Fall wird ein neues Kapitel am Anfang jedes Clips auf dem **Zeitachsen-/Storyboardbereich** hinzugefügt) oder **In einem Zeitintervall** (in diesem Fall muss man ein Zeitintervall wählen, nachdem ein neues Kapitel erstellt wurde). Das Fenster "Intervall" lässt Sie das nötige Intervall wählen:

	Intervall	×
	Wert:	00:05:00.000 🗘
	ОК	Abbrechen
Hinweis: Die Option Am Anfang Clip auf dem Zeitachsen-/Storyk	jedes Clips wi poardbereich g	rd nur dann Kapitel zum V jibt. Wenn es nur einen Ci

Zeitachsen-/Storyboardbereich gibt, wird nur ein Kapitel am Anfang des Films erstellt.

Die zweite Option wird auf folgende Weise verwendet: klicken Sie auf die Position auf der Zeitachsenskala, wo Ihr Kapitel beginnen wird, und betätigen Sie den Button Hinzufügen, um den Anfang eines neuen Kapitels zu markieren. Oder wählen Sie das vorher hinzugefügte Kapitel und betätigen Sie den Button Koschen, um das Kapitel vom Video zu entfernen.

Nachdem Sie alle Kapitel hinzugefügt haben, werden sie im **Datei- und Effektbereich** angezeigt. Hier können Sie Kapitel umbenennen. Dafür klicken Sie zweimal auf das nötige Kapitel, betätigen Sie den Button **The Description** oder wählen Sie die entsprechende Option im Expressmenü.

0



## Bearbeitung des Diskmenüs

🕣 Inhalt

Im Ansichtsmodus **Inhalt** des **Diskmenüs** können Sie den Menüstil individuell einstellen, indem Sie Bilder oder Video hinzufügen. Ziehen Sie dafür eine Mediadatei aus Ihrer Bibliothek und legen Sie sie im entsprechenden **Arbeitsbereich** oder an der speziellen Bildposition des **Vorschaubereichs** ab. Wenn

man eine Mediadatei von der Festplatte hinzufügen will, klickt man zweimal auf den nötigen **Arbeitsbereich** oder auf die Bildposition des **Vorschaubereichs**, um das Fenster **Mediadateien laden** zu öffnen und die nötige Datei zu laden.



Man kann den Hintergrundinhalt ändern oder entfernen, indem man die entsprechende Option des Expressmenüs wählt:



Die Sektion **Einstellungen** des **Diskmenüs** lässt Sie einen Titel für Ihre Disk bestimmen, indem Sie ihn im entsprechenden Eingabefeld eingeben, und Musik als Hintergrund für Ihr Menü hinzufügen, indem Sie den Button **Durchsuchen** betätigen, um das Fenster **Musik laden** zu öffen und die nötige Audiodatei zu wählen. Man kann auch die **Anzahl der Kapitel** bestimmen, die auf einer Menüseite untergebracht werden.

Einstellungen	
Name des Diskmenüs:	
Main Page	
Begleitmusik:	
D:\Musik\Track_03.mp3	Durchsuchen
Anzahl der Kapitel auf einer Seite:	

#### Videoschneiden

Sie können Ihr Video schneiden, die Szenen erkennen und dazwischen Übergänge hinizufügen. Es gibt zwei verfügbare Optionen:

- Schneiden ermöglicht Ihnen die Dauer des Videoclips zu ändern, wobei ungewünschte Szenen am Anfang und Ende des Videoclips ausgeschnitten werden.
- Mehrfach schneiden ermöglicht Ihnen Szenen erkennen zu lassen und den Videoclip zu ändern, wobei ungewünschte Teile an jeder Stelle des Videoclips ausgeschnitten werden.

Um eine der Optionen anzuwenden, öffnen Sie das Fenster Schneiden oder Mehrfach schneiden.

- Wenn Sie Ihr Video vor der Unterbringung auf dem Zeitachsen-/Storyboardbereich schneiden wollen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei in der Mediabibliothek und wählen Sie die Option Schneiden oder Mehrfach schneiden.
- Wenn Sie Ihr Video bei der Bearbeitung schneiden wollen, klicken Sie auf den Bereich des Hauptvideos auf der Zeitachse und verwenden Sie den Button Schneiden auf der Zeitachsenleiste, um das Fenster Schneiden zu öffnen. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste das Video auf der Zeitachse an und wählen Sie die Option Schneiden oder Mehrfach schneiden.

Nachdem Ihr Video mit einer der Optionen **Schneiden** aufgeteilt wird, wird die Datei mit einem speziellen Zeichen auf dem **Datei- und Effektbereich** markiert.



Hinweis: Wenn es einen Audiotrack auf der Zeitachse gibt und Sie einen Bereich fürs Löschen mit der Option Schneiden oder Mehrfach schneiden markiert haben, wird ein Teil der Audiodatei, die im Bereich fürs Löschen liegt, geschnitten. Wenn Sie nicht wollen, dass ein Teil des Tons gelöscht wird, muss man die Linie für Audiomix sperren.

# Gebrauch der Option "Schneiden"

Die Option **Schneiden** ist ziemlich nützlich, wenn sie einige Episoden am Anfang oder/und Ende des Videoclips ausschneiden möchten. Öffnen Sie das Fenster **Schneiden**.

Schneiden	_ ×
	Startzeit: 00:00.000 文
Pause 1x 00:00:00.000 / 00:00:13.880	Endzeit: 00:00:13.880 🗘
	Dauer: 00:00:13.880
	OK Abbrechen

Die Buttons des Fensters werden folgender Weise betätigt:

Button	Name	Beschreibung
	Abspielen	Der Button wird benutzt, um die Wiedergabe der Videodatei zu beginnen. Sobald er angeklickt wird, wird er zum Button <b>Pause</b> , damit Sie die Wiedergabe nach Bedarf pausieren können.
	Stopp	Der Button wird benutzt, um die Wiedergabe der Videodatei zu stoppen. Sobald Sie darauf klicken, geht der Suchleistenkursor zum Anfang der Datei über.
M	Vorheriges Einzelbild	Der Button wird benutzt, um zum vorherigen Einzelbild im Video zu übergehen.
	Nächstes Einzelbild	Der Button wird benutzt, um zum nächsten Einzelbild im Video zu übergehen.
	Nächste Szene	Der Button wird benutzt, um nächste Szene im Videoclip zu finden. Sobald er angeklickt wird, wird er zum Button <b>Erkennung stoppen</b> , damit Sie die Szenenerkennung nach Bedarf stoppen

	können.
Markierungsanfang	Der Button wird benutzt, um den Anfang des Löschbereichs zu markieren. Das ganze Video links von dieser Markierung wird gelöscht.
Markierungsende	Der Button wird benutzt, um das Ende des Löschbereichs zu markieren. Das ganze Video rechts von dieser Markierung wird gelöscht.

Man muss den Kursor des Schiebereglerbereichs an der Stelle unterbringen, wo Ihr Video beginnen muss. Dafür benutzen Sie die Maustaste. Man kann die exakte Stelle im Video durch die Verwendung der Buttons **Vorheriges Einzelbild** und **Nächstes Einzelbild** oder der Zeitfelder **Startzeit** und **Endzeit** im rechten Teil des Fensters **Schneiden** finden. Die Gesamtdauer des ausgeschnittenen Videos wird unter dem Titel **Dauer** angezeigt.

Klicken Sie auf den Button **Markierungsanfang**, um den Anfang des Videos zu markieren (das ganze Video links von dieser Markierung wird gelöscht), und auf den Button **Markierungsende**, um das Ende des geschnittenen Videos zu bezeichnen (das ganze Video rechts von dieser Markierung wird auch gelöscht), so wird nur der ausgewählte Bereich auferhalten bleiben.

Um die Änderungen anzunehmen, betätigen Sie den Button **OK**, um die Änderungen abzulehnen und das Fenster **Schneiden** zu schließen, benutzen Sie den Button **Abbrechen**.

# Gebrauch der Option "Mehrfach schneiden"

Die Option **Mehrfach schneiden** ist sehr nützlich, wenn man braucht mehrere Szenen in unterschiedlichen Teilen des Videoclips zu entfernen: am Anfang, Ende oder sonst wo inmitten des Videos. Öffnen Sie das Fenster **Mehrfach schneiden**.

Mehrfach schneiden	_ 🗆 ×
	Szene 1 Anfang: 00:00:00.000 Ende: 00:01:06.720
	Szene 2 Anfang: 00:01:06.720 Ende: 00:01:08.360
A CONTRACTOR	Szene 3 Anfang: 00:01:08.360 Ende: 00:01:47.400
and the second sec	Szene 4 Anfang: 00:01:47.400 Ende: 00:02:45.880
Pause 1x 00:00:00.000 / 00:02:45.880	
	Szenen vereinigen Szene entfernen
	OK Abbrechen

Die Buttons des Fensters werden folgender Weise betätigt:

Button	Name	Beschreibung
--------	------	--------------

	Abspielen	Der Button wird benutzt, um die Wiedergabe der Videodatei zu beginnen. Sobald er angeklickt wird, wird er zum Button <b>Pause</b> , damit Sie die Wiedergabe nach Bedarf pausieren können.
	Stopp	Der Button wird benutzt, um die Wiedergabe der Videodatei zu stoppen. Sobald Sie darauf klicken, geht der Suchleistenkursor zum Anfang der Datei über.
M	Vorheriges Einzelbild	Der Button wird benutzt, um zum vorherigen Einzelbild im Video zu übergehen.
	Nächstes Einzelbild	Der Button wird benutzt, um zum nächsten Einzelbild im Video zu übergehen.
	Nächste Szene	Der Button wird benutzt, um nächste Szene im Videoclip zu finden. Sobald er angeklickt wird, wird er zum Button <b>Erkennung stoppen</b> , damit Sie die Szenenerkennung nach Bedarf stoppen können.
	Markierungsanfang	Der Button wird benutzt, um den Anfang des Löschbereichs zu markieren. Das ganze Video links von dieser Markierung wird gelöscht.
	Markierungsende	Der Button wird benutzt, um das Ende des Löschbereichs zu markieren. Das ganze Video rechts von dieser Markierung wird gelöscht.
	Aufteilen	Der Button wird benutzt, um das Video in Szenen an aktueller Kursorposition aufzuteilen.
€,	Zoom	Der Button wird benutzt, um die Zoomzeitachse zu öffnen (sehen Sie unten).
	Szenen erkennen	Der Button wird benutzt, um die Szenenerkennung zu beginnen.

Beim Anklicken des Buttons **Zoom** wird die Zoomzeitachse angezeigt. Dabei ist auf ihrem oberen Teil die Zeitachse mit dem ganzen Videoclip zu sehen und auf dem unteren Teil sieht man dann den Bereich zwischen 🔲 und 🛄 in Vergrößerung. Dadurch findet man gewünschte Szenen leichter.

Mehrfach schneiden	_ 🗆 ×
	Szene 1 Anfang: 00:00:00.000 Ende: 00:01:06.720
THE	Szene 2 Anfang: 00:01:06.720 Ende: 00:01:08.360
	Szene 3 Anfang: 00:01:08.360 Ende: 00:01:47.400
	Szene 4 Anfang: 00:01:47.400 Ende: 00:02:45.880
Pause1 x 00:00:00.000 / 00:02:45.880	
	Szenen vereinigen Szene entfernen
	OK Abbrechen

Man kann entweder alle Szenen im Videoclip manuell wählen und die Episoden zum Löschen markieren oder Szenenänderungen automatisch finden lassen. Um die Szenen manuell zu markieren, bewegen Sie den Kursor auf dem Schiebereglerbereich zur Stelle, wo Ihr Video beginnen muss. Dafür verwenden Sie die Maustaste. Es ist möglich die exakte Position im Video mit Hilfe von Buttons **Vorheriges Einzelbild** oder **Nächstes Einzelbild** zu finden.

Klicken Sie auf den Button **Markierungsanfang**, um den Beginn der Szene zu markieren, und auf den Button **Markierungsende**, um das Ende des Löschbereichs zu bezeichnen: Das Video innerhalb des markierten Bereichs wird beibehalten. Genauso lassen sich die anderen Szenen schneiden.

Außerdem bietet der **AVS Video Editor** einen **Szenenerkennungsmechanismus**. Dafür betätigen Sie den Button **Szenenerkennung beginnen** Das Programm wird bestimmte Zeit in Anspruch nehmen, um alle Szenen im Video zu finden. Danach werden die gefundenen Szenen im rechten Teil des Fensters **Mehrfach schneiden** angezeigt.

Jetzt können Sie eine der Szenen wählen und auf den Button **Szene löschen** klicken, um die Szene aus dem Video zu entfernen, oder wählen Sie mehrere Szenen mit der Maus (dafür verwenden Sie die Tasten **Strg** und **Shift**, drücken Sie darauf und halten Sie sie gedrückt bei der Szenenauswahl) und betätigen Sie den Button **Szenen vereinigen**, um aus den gewählten Szenen eine zu erstellen.

Wenn Sie z.B. die erste Szene und die dritte vereinigen und die zweite entfernen möchten, betätigen Sie bitte dabei den Button **Szenen vereinigen** nicht, weil alle vorher markierten Löschbereiche ignoriert werden. Übergehen Sie zum Hauptfenster zurück, ziehen Sie gewünschte Szenen vom **Datei- und Effektbereich** und legen Sie sie im **Zeitachsen-/Storyboardbereich** ab, um die Bearbeitung fortzusetzen.

Um die Änderungen anzunehmen, betätigen Sie den Button **OK**, um die Änderungen abzulehnen und das Fenster **Mehrfach** schneiden zu schließen, benutzen Sie den Button **Abbrechen**.

## Farbkorrektur

Der **AVS Video Editor** erlaubt Ihnen Farbtonumfang, Farbe und Schärfe Ihrer Videodatei einzustellen. Um die Qualität des importierten Videos zu verbessern, **platzieren** Sie bitte Ihre Videodatei auf dem **Zeitachsen-/Storyboardbereich** und drücken auf den Button

Farbe auf der Zeitachsen-/Storyboard-Leiste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Videodatei im Zeitachsen-/Storyboardbereich und wählen Sie im Expressmenü die Option Farbe aus. Das Fenster Farbkorrektur wird geöffnet:

Farbkorrektur	_ × _
	Einstellungen der Farbkorrektur
	👷 Einstellungen
	Automatische Farbkorrektur
	Die Option 'Automatische Fachkorrektur' ändert die Farbtöne und Farben im Video mit den Effekten 'Ebenen automatisch', 'Kontrast automatisch' und 'Helligkeit automatisch'. Sie erlaubt die Qualität des bei Restlicht aufgenommenen Videos zu verbessern und ein realistischeres Ergebnis zu erreichen.
	Heligkeit:
	Temperatur:
	Kontrast:
	Sättigung:
	Gamma: 0 3
	Farbton:
Pause 1x 00:00:00.000 / 00:00:15.594	
	To elektron Fillen seurenden Alle zurücksetten
	Are zurocisetzen
	OK Abbrechen

Im rechten Teil des Fensters kann man Farben durch Anwendung bestimmter Videoeffekte verbessern, im linken Teil kann man sich das Resultat ansehen. Verwenden Sie den Button **Vorschaufenster aufteilen**, um das Resultat vor- bzw. nachher zu vergleichen.

Verwenden Sie die Option **Automatische Farbkorrektur**, um Videos automatisch zu korrigieren. Oder wählen Sie einen der Videoeffekte abhängig vom gewünschten Ergebnis:

- Der Effekt **Helligkeit** wird verwendet, um einfache Korrekturen des Farbtonumfangs in der Datei durchzuführen. Die Helligkeit ist eine relative Beleuchtungsstärke oder Dunkelheit der Farbe.
- Der Effekt **Temperatur** erlaubt, Ihr Video auf warme (rot) oder kalte (blau) Farben umzustellen. Negative Werte stellen kalte Farben dar und positive Werte wandeln ihr Videobild in warme Farben um.
- Der Effekt Kontrast erlaubt, den Kontrast einzustellen. Die Werte können von -100 bis +100 variieren.
- Der Effekt Farbton wird verwendet, um den Farbton des ganzen Bildes einzustellen. Die Farbtoneinstellung stellt eine Bewegung um den Farbkreis dar. Der Farbton ist eine Farbe, die von einem Objekt reflektiert oder durch das Objekt übertragen wird. Er wird als eine Stellung auf dem Standardfarbkreis gemessen und in Grad zwischen -180 und 180 angegeben. Farbton wird in allgemeiner Verwendung mit solchen Farbennamen wie rot, orange oder grün identifiziert.
- Der Effekt **Sättigung** ist die Intensität und Reinheit von Farbe. Er macht die Farben entweder mehr gesättigt oder unauffällig und stellt die Menge von Grau im Vergleich zum Farbton dar, wird gemessen von -100 (grau) bis 100 (volle Sättigung).
- Der Effekt **Gamma** wird verwendet, um Helligkeit der Mitteltonwerte abzumessen und Pixelwerte in einem Bild zu ändern. Ein höherer Gammawert führt zu einem insgesamt helleren Bild.

Sie können die Einstellungen für Farbkorrektur bestimmen, wenn Sie den Schieberegler bewegen oder den nötigen Wert per Tastatur im entsprechenden Feld eingeben. Wenn Sie das gewünschte Resultat nicht erreicht haben, klicken Sie auf den Button 🕥 neben dem Eingabefeld oder auf den Button **Alle zurücksetzen** und probieren Sie noch einmal.

Wenn Sie diesen Videoclip noch einmal verwenden wollen, zum Beispiel für die **Videoüberlagerung** und die Einstellungen der Farbkorrektur speichern möchten, markieren Sie das Kontrollfeld **In gleichen Fällen anwenden** im unteren Teil des Fensters. Hinweis: Die Einstellungen der Farbkorrektur werden Ihre Eingabedatei nicht beeinflussen.

Klicken Sie auf den Button **OK**, um alle Änderungen zu übernehmen und weiter mit dem **AVS Video Editor** zu arbeiten, oder auf **Abbrechen**, um alle Änderungen zu verwerfen. Wenn Sie die angewandten Einstellungen speichern, wird die Videodatei mit dem Zeichen *Solution* auf dem **Zeitachsen-/Storyboardbereich** markiert.



Das Zeichen Farbkorrektur auf der Zeitachse



Das Zeichen Farbkorrektur auf dem Storyboard

## Arbeit mit der Funktion "Zuschneiden"

Wenn man Videodateien mit einem **Bildseitenverhältnis importiert** und dann **das Seitenverhältnis für den Ausgangsfilm ändert**, können zwei unterschiedliche Situationen auftreten, die gleicher Weise gelöst werden können:

- die Quelldateien haben das Bildseitenverhältnis 4:3 und die Zieldatei wird das Bildseitenverhältnis 16:9 haben, dann werden Mattes (schwarze Balken) an der linken und rechten Seite des Videobildes hinzugefügt, damit die Verzerrung vermieden wird;
- die Quelldateien haben das Bildseitenverhältnis 16:9 und die Zieldatei wird das Bildseitenverhältnis 4:3 haben, dann werden Mattes (schwarze Balken) ober- und unterhalb des Videobildes hinzugefügt, damit die Verzerrung vermieden wird.

In den beiden Fällen kann man schwarze Balken loswerden, indem man die Option **Zuschneiden** im **AVS Video Editor** verwendet. **Wählen Sie das gewünschte Bildseitenverhältnis** und klicken Sie aufs Video auf der **Zeitachse** mit der rechten Maustaste. Wählen Sie die Option **Zuschneiden**. Das Fenster **Zuschneiden** wird geöffnet:

Zuschneiden _ >	t
the second se	
Pause 1y 00:00:00 840 / 00:00:08 150	
	1
OK Abbrechen	

Auf dem oben gegebenen Bild kann man ein Beispiel für die erste Variante der Seitenverhältnisänderung sehen: Das Quellvideo mit 4:3 wird zu einer Datei mit dem Verhältnis 16:9. Wie Sie sehen können, wurden schwarze Balken an beiden Seiten des Videos hinzugefügt, damit das Video dem 16:9-Einzelbild passt (schwarze Balken werden oben und unten eingefügt, nur damit das Videobild ins quadratische Playerfenster passt, und sie werden eigentlich zum Video nicht hinzugefügt).

Jetzt wenn Sie das Feld Zuschneiden: 0 .... benutzen und auf den Button .... klicken, wird der Schieberegler verfügbar, dadurch kann man den sichtbaren Teil des Videos ändern. Bewegen Sie den Schieberegler mit der Maus, um schwarze Balken loszuwerden:

Zuschneiden	_ ×
Pause	– <b>1</b> × 00:00:00.840 / 00:00:08.160
	Zuschneiden: 100
7	

Hinweis: Durch die Funktion Zuschneiden wird das Videobild vergrößert, so dass es der neuen Bildgröße mit einem anderen Seitenverhältnis passt. Das heißt, dass ein Teil des Videos, und zwar oberer und unterer Teil des Videobildes, abgeschnitten wird und verloren geht.

Und so wird das transformierte Video im Vorschaubereich aussehen:



Wie Sie sehen können, hat das Ausgabevideo schwarzen Balken auf keiner der Seiten. Aber es ist ein wenig vergrößert und oben sowie unten abgeschnitten. So muss man entscheiden, worauf Sie mehr Wert legen: Video, das Ihrem Fernsehbildschirm passt, oder das ganze Quellvideobild.

# Aufnahme von Schnappschüssen

Wenn Sie einen bestimmten Moment in Ihrem Videoclip fassen und ihn in Ihren zukünftigen Film einschließen möchten, verwenden Sie die Funktion **Schnappschuss**. Die Aufnahme eines Schnappschusses dauert ein paar Sekunden und ist sehr einfach mit dem **AVS Video Editor** zu machen.

Bringen Sie Ihren Videoclip auf der **Zeitachse** unter und finden Sie gewünschtes Einzelbild, indem Sie den **Zeitachsenkursor** bewegen oder den Schieberegler unter dem **Vorschaufenster** verwenden. Danach klicken Sie auf den Button **Schnappschuss** 

. Das folgende Fenster wird erscheinen:

0

🖗 Schnappschuss speichern 🧾									
Speichern jn:	🔒 Peter			• + 🖻	💣 📰 🔻				
Zuletzt besuchte Orte Desktop Eva	Name MOV00849 MOV00875 MOV00880 MOV00893 MOV00945 MOV00946	Aufnahme	Markierun	Größe	Bewertung	3			
Netzwerk	Datei <u>n</u> ame: Datei <u>t</u> yp:	snapshot.bm BMP (Stand	P ard-Windows-Bitn	nap-Dateiformat)	• •	<u>S</u> peichern Abbrechen			

Hier kann man eine Speicherstelle für den Schnappschuss wählen, einen Namen der Datei geben und das Listenmenü öffnen, um ein entsprechendes Dateiformat dafür zu wählen. Es gibt eine Anzahl von Formaten, in die man die erstellte Bilddatei speichern kann:

- BMP (Standard-Windows-Bitmap-Dateiformat)
- WMF (Standard-Windows-Metafile-Format)
- **EMF** (Enhanced-Windows-Metafile-Format)
- JPEG (Joint-Photographic-Expert-Group-Dateiformat)
- **GIF** (Graphics-Interchange-File-Format)
- **PNG** (Portable-Network-Graphics-Dateiformat)
- **TIFF** (Tagged-Image-File-Format)

Danach betätigen Sie den Button **Speichern**. Wenn Sie diese Bilddatei in Ihrem aktuellen Projekt verwenden möchten, **importieren** Sie sie in den **Datei- und Effektbereich**, **bringen** Sie sie auf dem **Zeitachsen-/Storyboardbereich** unter und bearbeiten Sie Ihren Film weiter.

## Option "Standbild"

Die Option **Standbild** erlaubt Ihnen ein Standbild von Ihrem Videoclips zu machen. Das ist ein spezieller Effekt, wenn ein Einzelbild immer wieder angezeigt wird. Bewegen Sie den Mauszeiger auf der **Zeitachse**, um das nötige Einzelbild zu finden, das Sie stehenbleiben lassen wollen, dann wählen Sie die Option **Standbild** in der Sektion **Bearbeiten** des **oberen Menüs**.

Das Standbild wird so ähnlich auf der Zeitachse aussehen:

X	×	5	2		Dauer		Übergang		Farbe		
			00:00:0	)3.5	00:	00:07.0		00:00:10	).5	00:00:14.0	
1 1 1 1 1	К. К.	a de	MAT	009_4z.			freezef	ra		MVI_001.avi	

Es kann auch auf dem **Storyboard** angezeigt werden:


Die Funktion **Standbild** erstellt eine Bilddatei im Format **PNG**, die standardmäßig **freezeframe\_001**, **freezeframe\_002**, usw. benannt wird. Die neu erstellten Bilder werden automatisch zur Kategorie **Bild** in der **Mediabibliothek** hinzugefügt.

Die Dauer des Standbildes kann geändert werden, wenn man auf den Button **Dauer** auf dem **Zeitachsen-/Storyboardbereich** klickt, oder wenn man die rechte Maustaste betätigt und im **Expressmenü** die Option **Dauer** wählt. Das Fenster **Dauer** wird erscheinen und man kann den nötigen Wert entweder per Tastatur oder mit dem Pfeil-Button eingeben. Klicken Sie dann auf den Button **OK**, um die eingestellte Dauer des Bildes zu übernehmen.

## Einstellung der Wiedergabegeschwindigkeit

Der AVS Video Editor erlaubt Ihnen die Wiedergabegeschwindigkeit des Videoinhaltes, der auf dem

**Zeitachsen-/Storyboardbereich** untergebracht ist, zu ändern. Verwenden Sie diese Eigenschaft, um zu langsame oder zu schnelle Episoden durch Beschleunigung oder Verlangsamung Ihrer Clips zu korrigieren. Man kann auf solche Weise interessante Effekte erreichen, wenn man die Wiedergabegeschwindigkeit einstellt. Bei der höheren Geschwindigkeit klingelt die Stimme leise und komisch, während die niedrigere Geschwindigkeit die Stimme groß und drohend macht.

Wählen Sie den Videoclip durch Anklicken auf der Linie für **Hauptvideo** oder für **Videoüberlagerung** und drücken Sie dann auf den Button **Geschwindigkeit** auf der **Zeitachsen-/Storyboardleiste**. Das folgende Fenster wird erscheinen:

Geschwindigkeit _ ×
Pause
Geschw.: 1,75x Ton: Ausdehnen 🗸 📢 🔺
OK Abbrechen

Der Bereich **Geschwindigkeit** zeigt den aktuellen Geschwindigkeitswert, klicken Sie auf den Button ... und stellen den Geschwindigkeitswert durch Bewegung des **Schiebereglerkursors** ein:

- Die Werte von **0x** bis **0,9x** senken die Wiedergabegeschwindigkeit.
- Beim Wert **1x** wird das Video mit der normalen Geschwindigkeit abgespielt.
- Die Werte von **1,25x** bis **12x** erhöhen die Wiedergabegeschwindigkeit.

**Hinweis**: Mit dieser Funktion kann man zur Zeit nur die **Vorwärts**wiedergabegeschwindigkeit ändern.

Den Videoclip kann man im **Vorschaubereich** abspielen, um sicher zu stellen, dass die angewandten Veränderungen Ihrem Bedarf entsprechen.

Wenn Ihre Videodatei einen Audiotrack beinhaltet, kann die Audiowiedergabegeschwindigkeit gemäß der Videostromgeschwindigkeit geändert oder überhaupt ausgeschaltet werden. Wählen Sie die Optionen **Ausdehnen** im Abrollmenü **Ton**, um die Geschwindigkeit des Audios einzustellen, oder **Stumm**, um die Geschwindigkeit des Videos zu bearbeiten, ohne begleitendes Audio zu korrigieren.

Klicken Sie auf den Button **OK**, um alle Veränderungen zu übernehmen, oder auf den Button **Abbrechen**, um alle Veränderungen zu verwerfen und das Fenster **Geschwindigkeit** zu schließen. Wenn Sie die durchgeführten Einstellungen speichern, wird Ihr Video mit diesem Zeichen **B** auf dem **Zeitachsen-/Storyboardbereich** markiert.



Das Zeichen Geschwindigkeit auf der Zeitachse



Das Zeichen Geschwindigkeit auf dem Storyboard

## Gebrauch der Videostabilisierung

Der **AVS Video Editor** erlaubt Ihnen verwackelte Aufnahme Ihres Videoinhalts, der auf dem **Zeitachsen-/Storyboardbereich** untergebracht ist, zu stabilisieren. Verwenden Sie diese Funktion, um Flackern oder Verschwimmen zu reduzieren, die durch Kamerabewegung produziert werden.

Wählen Sie und klicken Sie auf den Videoclip auf der Linie für **Hauptvideo** und wählen Sie die Option **Stabilisierung** in der Sektion **Bearbeiten** im **oberen Menü** oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, die auf der Zeitachse liegt, und wählen Sie die entsprechende Option. Das folgende Fenster wird erscheinen:

Stabilisierung	_ ×
s a 🗉 📃 -	Stabilisierungseinstellungen
and the second and the second	음금 Einstellungen
	Video stabilisieren
	Kompensierung:
	Niedrig Hoch
	C Carl Manager
and the second second	Aktivieren Sie diese Option, um die Ränder des Einzelbildes zu sperren
a be- the C	und transformierte Einzelbilder einzustellen.
and the second s	
Pause 00:00:00.000 / 00:00:15.594	
	OK Abbrechen

Auf der rechten Seite des Fensters kann man Stabilisierungseinstellungen bestimmen, auf der linken Seite kann man das Ergebnis abspielen. Verwenden Sie den Button **Vorschaubereich aufteilen**, um das Video davor und danach zu vergleichen.

Aktivieren Sie das Feld **Video stabilisieren**, um einen Stabilisierungsgrad zu wählen. Verwenden Sie den Schieberegler **Kompensierung**, um den Stabilisierungsgrad niedriger oder höher zu stellen. Um zu erfahren, welcher Grad am besten zu Ihrem Video passt, verwenden Sie die **Wiedergabesteuerelemente**. Man kann auch die Option **Einzelbild sperren** aktivieren, um mehr sichtbare Ergebnisse zu erreichen.

Um alle Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf den Button **OK**, um alle Änderungen zu verwerfen und das Fenster **Stabilisierung** zu schließen, verwenden Sie den Button **Abbrechen**. Wenn Sie die durchgeführten Einstellungen speichern, wird Ihr Video mit diesem Zeichen auf dem **Zeitachsen-/Storyboardbereich** markiert.



Das Zeichen Stabilisierung auf der Zeitachse

### Speicherung der Videos



Nachdem man einen Film **erstellt**, ihn **bearbeitet** und alles für die Speicherung vorbereitet hat, kann man den Button **Film erstellen...** im **Zentrum** des Programmfensters betätigen oder die Option **Erstellen...** in der Sektion **Datei** im **oberen Menü** wählen.

Das folgende Fenster wird geöffnet, wo Sie das Format wählen können, in dem Ihr Film gespeichert wird:



Die Optionen sind wie folgt:

- In eine Datei speichern nutzen Sie diese Option, um eine AVI-, DVD-, MOV-, MP4-, MPEG-, WMV-, MXV-, M2TS-, TS-, GIF-Videodatei auf die Festplatte Ihres Computers zu speichern. Sie werden dieses Video in einem Software-Player (z.B. AVS Media Player) abspielen können.
- Auf eine Disk speichern nutzen Sie diese Option, um eine DVD-Video-Disk oder Blu-ray Disc mit einem Menü oder eine DivX/Xvid-Disk zu erstellen, die mit den meisten heutigen Hardware-DVD-Playern kompatibel wird. Sobald das Video gespeichert ist, wird es Ihnen angeboten, Ihren Film auf eine Disk zu brennen, die in Ihrem Heim-Player abgespielt werden kann.
- Auf ein Gerät speichern nutzen Sie diese Option, um ein Video für tragbare Player, Mobiltelefone oder Spielkonsolen zu erstellen und es direkt auf Ihr Gerät hochzuladen. Die populärsten Geräte wie Apple iPod, Apple iPhone, Apple iPad, Sony PSP, Android- und BlackBerry-Geräte werden unterstützt.
- Fürs Web speichern nutzen Sie diese Option, um ein Video zu erstellen, das im Web übetragen werden kann, und es ins Flash- oder WebM-Format zu speichern. Es ist auch möglich, das Video für populäre Webportale zu speichern: YouTube, Facebook, Twitvid, Dailymotion, Flickr und Dropbox.

Treffen Sie eine Wahl und klicken Sie auf **Weiter >>**, um zum nächsten Schritt zu übergehen:

im erstellen				_ 3
Parameter der Videodatei Wählen Sie ein Videoformat (	und stellen Sie die Videoparameter ein, dann	klicken Sie auf "Weiter".		Ö
AVI		6 (1) MP4	MPEG	
Profil Video: I Video	H.264/AVC, 1200 kbps; Audio: MP3, 192 kbp	Audio	▼ Erweitert	
Größe: Bitrate: Bildrate: Videokompression:	640x480 Pixel 1200 kbps 25 Einzelbilder/Sekunde H.264/AVC (Advanced Video Coding)	Bitrate: Kanāle: Samplerate: Audioformat:	192 kbps 2 44100 Hz MP3	
Dauer:	00:03:10.390	Dauer:	00:03:10.390	
		< Zurüc	k Weiter >>	Schließen

Abhängig davon, was Sie beim ersten Schritt gewählt haben, wird hier eine Anzahl von Formaten zu sehen sein, in die Sie Ihr Video speichern können, oder eine Liste mit Geräten, mit denen das Ausgangsvideo kompatibel sein wird. Man kann auch die Formateinstellung nach Bedarf vornehmen, indem Sie den Button **Erweitert** benutzen.

**Hinweis**: Bitte machen Sie Änderungen, nur wenn Sie darin sicher sind, weil in einigen Fällen die Änderung der Einstellungen zur Inkompatibilität mit dem Gerät führen kann, auf dem Sie das Video abspielen werden.

Betätigen Sie den Button **Weiter >>**, um weiter zu folgen:

Film erstellen	_ ×
Erstellung des Films Geben Sie den Ausgabeordner und Dateinamen an, dann klicken Sie auf "Erstel	len", um den Film zu erstellen.
	Ausgabedaten
	Ordner:
	🐌 D:\Video 👻
	Name:
a start and a start of the star	Unbetitelt
	Laufwerksinfo
	Belegt Notwendig Frei 55,42 GB 40,39 MB 27,07 GB
	Endaktionen
	Keine Aktion durchführen
	O Ton abspielen
	O Programm schließen
	O Rechner herunterfahren
	<< Zurück Erstellen Schließen

Hier kann man wählen:

• Ordner ist ein Ordner auf Ihrem Computer, der für die Speicherung der Ausgabevideodatei verwendet wird.

**Hinweis**: Beim Speichern des Videos auf **Disk** oder für ein **tragbares Gerät** stellen Sie sicher, dass Sie einen Ordner auf der **Festplatte** Ihres PCs gewählt haben. Man kann danach eine Disk brennen oder das Video auf ein tragbares Gerät übertragen.

- Name ist der Dateiname, der für das Ausgangsvideo verwendet wird.
- Im Feld Laufwerksinfo werden die Kapazität des Zielordners und der Speicherplatz, der durch die Ausgabedatei belegt wird, angezeigt.

Man kann auch die Operationen auswählen, die nach der Speicherung der Datei durchgeführt werden: Man kann die Option **Keine Aktion durchführen** oder **Ton abspielen**, damit Sie wissen, dass alles fertig ist, oder **Programm schließen**, um die Arbeit mit dem **AVS Video Editor** zu beenden, oder **Rechner herunterfahren** wählen.

Die Endvorschau kann erfolgen, damit Sie sicher sind, dass alles in Ordnung ist. Danach klicken Sie auf den Button **Erstellen**, um den Speichervorgang zu beginnen:

Film erstellen		_ >
Erstellung des Films Geben Sie den Ausgabeordner und Dateinamen an, dann klicken Sie auf "Erst	ellen", um den Film zu erstellen.	<b>K</b>
	Ausgabedaten	
	Ordner:	
	D:\Video	*
	Name:	
	Unbetitelt	
	Info über den Prozess	
	Abgelaufene Zeit:	00:00:41
	Verbleibende Zeit:	00:04:36
	Fortschritt:	13,0 %
riopen	Endaktionen	
	Keine Aktion durchführen	
	🔿 Ton abspielen	
	O Programm schließen	
Vorschau zeigen	O Rechner herunterfahren	
	Pause	Stopp

Man kann den Prozess der Dateierstellung mit Hilfe von der Vorschau (wenn das Feld **Vorschau anzeigen** aktiviert ist) und zusätzlichen Daten verfolgen:

- Abgelaufene Zeit ist die Zeit, die seit dem Moment des Vorgangsbeginns verlaufen ist.
- Verbleibende Zeit ist die Restzeit bis zum Ende des Prozesses.
- Fortschritt ist Fortschritt des Vorgangs, der in Prozent angezeigt wird.

Wenn der Fortschritt 100% erreicht, wird Ihnen vorgeschlagen, weitere Aktionen abhängig von den vorher gewählten Optionen und vom Format auszuführen. Zum Beispiel wird bei der Option **Speicherung in Datei** das folgende Fenster erscheinen:



### Unterstützte Formate

Im AVS Video Editor werden alle gängigen Formate unterstützt:

Format	Lesen	Schreiben
HD-Videoformate (.m2ts, .m2t, .mts, .tod, index.bdm, index.bdmv)	+	+

<ul> <li>Blu-ray-Video</li> <li>AVCHD</li> <li>MPEG-2 HD</li> </ul>		
AVI - Audio Video Interleave (inklusive <b>HD-Video</b> ) (.avi, .divx, .xvid, .ivf, .div etc.)		
<ul> <li>DivX-Codec *</li> <li>Xvid-Codec</li> <li>H.264-Codec</li> <li>DV-Codec</li> <li>Cinepak-Codec</li> <li>Indeo-Codec</li> <li>MJPEG-Codec</li> <li>Uncompressed-Codec</li> <li>MS MPEG-4-Codec</li> <li>und andere</li> <li>*wenn der notwendige Codec installiert ist</li> </ul>	+	+
<ul> <li>WMV - Windows Media Formate (inklusive HD-Video) (.wmv, .asf, .asx, .dvr-ms)</li> <li>Windows Media Video</li> <li>Advanced Systems Format</li> <li>DVR-MS</li> </ul>	+	+ (nur .wmv)
<ul> <li>MPEG - Motion Picture Experts Group (inklusive HD-Video) (.mpg, .mpeg, .mp2, .m1v, .mpe, .m2v, .dat, .ifo, .vob, .vro, .mod, .mvv)</li> <li>MPEG-1</li> <li>MPEG-2</li> <li>VCD, SVCD, DVD (PAL und NTSC)</li> <li>VOB, VRO</li> <li>MPEG-4</li> </ul>	+	+ (sehen Sie Hinweis <sup>1</sup> )
Videoformate für Mobiltelefone (.3gp2, .3gpp, .3gp, .3g2, .mp4) • MP4 (inkl. Sony PSP und Apple iPod) • 3GPP • 3GPP2	+	+
Quick Time (inklusive <b>HD-Video</b> ) (.mov, .qt, .m4v, .mp4)	+	+
Adobe Flash (.swf, .flv, .f4v, .f4p)	+ (außer .swf)	+ (nur .swf und .flv)
RealNetworks (.rm, .rv, .ram, .rmvb, .ivr)	+	+
WebM-Dateien (.webm)	+	+

DV-Dateien (.dv)	+	-
Matroska (inklusive <b>HD-Video</b> ) (.mkv)	+	-
Ogg Media (inklusive <b>HD-Video</b> ) (.ogm, .ogg, .ogv)	+	-
AMV/MTV-Dateien (.amv, .mtv)	+	-
TS-Dateien (ts, .m2ts, .m2t, .mts, .tp)	+	-
Nintendo DS-Dateien (.dpg)	+	-
NullSoft Video (.nsv)	+	-
FLIC-Dateien (.fli, .flc)	+	-
CDG-Dateien <sup>2</sup> (.cdg)	+	-
PowerPoint-Präsentation (.ppt, .pptx)	+	-
Google Video (.gvi)	+	-
Samsung-Videoformat (.svi)	+	-

<sup>1</sup> - die folgenden Dateiendungen des MPEG-Formats können erstellt werden:

- .mpg (MPEG-1 und MPEG-2-Dateien);
- .ifo und .vob (nur als Bestandteil von DVD).

<sup>2</sup> - **CDG-Dateien** sind Karaoke-Dateien. Um eine Videodatei zusammen mit dem Audiotrack zu laden, stellen Sie sicher, dass sich Video- und Audiodateien in demselben Ordner befinden und denselben Namen haben, z.B. "song.cdg" und "song.mp3" (CDG+MP3-Format) oder "song.cdg" und "song.ogg" (CDG+OGG-Format).

## Speicherung in Datei



Man kann die Option **In Datei speichern** wählen, um Ihr Video in eine Datei mit Hilfe von unterschiedlichen Formaten und Codecs zu speichern. Die folgenden Videoformate sind hier verfügbar:

#### AVI, DVD, MOV, MP4, MPEG, WMV, MKV, M2TS, TS, GIF.

Wählen Sie das gewünschte Format mit einem Klick auf den entsprechenden Button in der Mitte des Fensters.

ilm erstellen				_ 3
Parameter der Videodatei Wählen Sie ein Videoformat	und stellen Sie die Videoparameter ein, dann	klicken Sie auf "Weiter".		Ö
AVI		/ É MP4 S ;; TS	MPEG	
Profil Video: Video	H.264/AVC, 1200 kbps; Audio: MP3, 192 kbj	os Audio	✓ Erweitert	
Größe: Bitrate: Bildrate: Videokompression: Dauer:	640x480 Pixel 1200 kbps 25 Einzelbilder/Sekunde H.264/AVC (Advanced Video Coding) 00:03:10.390	Bitrate: Kanāle: Samplerate: Audioformat: Dauer:	192 kbps 2 44100 Hz MP3 00:03:10.390	
		<< Zurück	Weiter >>	Schließen

Dann wählen Sie eines der verfügbaren **Profile** aus dem Listenmenü und verschaffen Sie sich einen Überblick über die **Video**- und **Audio**-Eigenschaften:

Video: MPEG4 (DivX, X)	viD), 1500 kbps; Audio: MP3, 192 kbps		Erweitert
/ideo		Audio	
Größe:	640×480 Pixel	Bitrate:	192kbp:
Bitrate:	1500kbps	Kanäle:	:
Bildrate:	25 Einzelbilder/Sekunde	Samplerate:	44100 H:
Videokompression:	MPEG4 (DivX/XviD compatible)	Audioformat:	MPS
Dauer:	00:00:54.360	Dauer:	00:00:54.360

VIDEOEIGENSCHAFTEN	Beschreibung
Größe	Hier wird die Größe des Videobildes angezeigt, die im Ausgabevideo verwendet wird. Die Größe wird als Verhältnis der Breite zur Höhe dargestellt und in Pixel gemessen.
Bitrate	Hier wird die Anzahl der pro Sekunde übertragenen Bits angezeigt, die in Kilobit pro Sekunde gemessen wird.
Bildrate	Hier wird die Anzahl der jede Sekunde angezeigten Videobilder dargestellt, die in Einzelbildern pro Sekunde gemessen wird.

Videokompression	Hier wird der Name des Codecs angezeigt, der für die Kodierung der Videodaten in die Videodatei verwendet wird. Es ist möglich erweiterte Einstellungen des <b>MPEG-4</b> - und <b>H.264</b> -Codecs zu ändern.
Dauer	Hier wird die Länge des Videoclips angezeigt (gemessen in Stunden:Minuten:Sekunden.Hundertstelsekunden).
AUDIOEIGENSCHAFTEN	Beschreibung
Bitrate	Hier wird die Anzahl der Datenpunkte angezeigt, die für die Berechnung der echten Wellenform verwendet werden (gemessen in Kilobit pro Sekunde).
Kanäle	Hier wird die Anzahl der Kanäle im Audiotrack zum Film angezeigt (mono - einkanalig, stereo - zweikanalig)
Samplerate	Hier wird die Anzahl der Samples pro Sekunde angezeigt, die aus einem ununterbrochenen Signal genommen und in Hz gemessen wird.
Audioformat	Hier wird der Codec angezeigt, der für die Kodierung des Soundtracks zum Film benutzt wird.
Dauer	Hier wird die Länge des Soundtracks zum Film angezeigt (gemessen in Stunden:Minuten:Sekunden.Hundertstelsekunden).

Wenn Sie einige Einstellungen ändern möchten, betätigen Sie den Button **Erweitert** neben dem Listenmenü **Profil**. Dieser Button ist verfügbar für alle Videoformate außer dem DVD-Format.

**Hinweis**: Bitte machen Sie Änderungen, nur wenn Sie darin sicher sind, weil in einigen Fällen die Änderung der Einstellungen zur Inkompatibilität mit dem Gerät führen kann, auf dem Sie das Video abspielen werden.

Profil							
Video: MPEG4 (DivX, XviD), 1500 kbps; Audio: MP3, 192 kbps 🔹 📄 🔀 🛛 Einfach							
Profilparameter							
Videocodec MPEG4 (DivX/XviD o	compatible)	← Erweitert	Audiocodec MP3	•			
Bildgröße Custom	Breite 640	Höhe <b>4</b> 80 :	Kanäle Stereo	Samplegröße ▼ 16 bit ▼			
Bildrate 25 fps	Bitrate	\$	Samplerate 44100 Hz	Bitrate • 192 kbps •			

Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, können Sie sie als Profil mit einem Klick auf den Button **Profil speichern** 💾 speichern. Man kann auch eines der vorhandenen Profile per Button **Profil löschen** 🔀 aus der Liste entfernen.

Sobald Sie alle Parameter eingestellt haben, klicken Sie auf den Button **Weiter** >>, um zum **nächsten Schritt** zu übergehen und einen Zielordner sowie eine nach der Speicherung durchzuführende Operation zu wählen.

# Speicherung auf Disk



Man kann die Option **Auf Disk speichern** wählen, um Ihr Video in eine Datei mit Hilfe von unterschiedlichen Formaten und Codecs zu speichern. Die folgenden Optionen sind hier verfügbar:

• **DVD** - benutzen Sie diese Option, um ein DVD-Video zu erstellen und Ihren Ausgangsfilm auf eine DVD-Disk zu brennen. Es ist auch möglich für die Verzierung und schnelle Navigation durch das Video ein **DVD-Menü zu erstellen und zu bearbeiten**. Die erstellte Disk wird mit den meisten Typen moderner Hardware-Player

kompatibel, die DVD±R/RW-Disks unterstützen.

- **Blu-ray** benutzen Sie diese Option, um ein Blu-ray-Video zu erstellen und Ihren Ausgangsfilm auf eine Blu-ray-Disc zu brennen. Es ist auch möglich für die Verzierung und schnelle Navigation durch das Video ein **Blu-ray-Menü zu erstellen und zu bearbeiten**. Die erstellte Disk wird mit den meisten Typen moderner Hardware- und Software-Player kompatibel, die Blu-ray unterstützen.
- **DivX/Xvid** benutzen Sie diese Option, um ein DivX/Xvid-Video zu erstellen und Ihren Ausgangsfilm auf eine CD oder DVD zu brennen. Die beschriebene Disk wird mit den meisten Typen moderner Hardware-Player kompatibel, die Disks mit dem DivX/Xvid-Video unterstützen.

Wählen Sie das gewünschte Format mit einem Klick auf den entsprechenden Button in der Mitte des Fensters.

Film erstellen				_×_
Parameter der Vide Wählen Sie den p	odisk assenden Videodisktyp, dann klicken Sie auf "Weiter"			<b>K</b>
Profil	DVD DVD DVD DVD NTSC Hohe Qualität (HQ 60/108 Min. auf 1 D	Ray	DivX/Xvid  Erweitert	
Video		Audio		
Größe:	720x480 Pixel	Bitrate:	224 kbps	
Bitrate:	9400 kbps	Kanāle:	2	
Bildrate:	29,97 Einzelbilder/Sekunde	Samplerate:	48000 Hz	
Videokom	pression: MPEG-2	Audioformat:	MP2	
Dader.	00103.10.350	Dauer.	00.03.10.330	
		<> Zurü	ck Weiter >>	ichließen

Dann wählen Sie eines der verfügbaren **Profile** aus dem Listenmenü und verschaffen Sie sich einen Überblick über die **Video**- und **Audio**-Eigenschaften:

Profil			
DVD NTSC High Quality (H	HQ 60/108 min. at 1 DVD/DL DVD Disc)		▼ Erweitert
Video		Audio	
Größe:	720x480 Pixel	Bitrate:	224kbps
Bitrate:	9400kbps	Kanäle:	2
Bildrate:	29,97 Einzelbilder/Sekunde	Samplerate:	48000 Hz
Videokompression:	MPEG2	Audioformat:	MP2
Dauer:	00:00:42.840	Dauer:	00:00:42.840

VIDEOEIGENSCHAFTEN	Beschreibung		
Größe	Hier wird die Größe des Videobildes angezeigt, die im Ausgabevideo verwendet wird. Die Größe wird als Verhältnis der Breite zur Höhe dargestellt und in Pixel gemessen.		
Bitrate	Hier wird die Anzahl der pro Sekunde übertragenen Bits angezeigt, die in Kilobit pro Sekunde gemessen wird.		
Bildrate	Hier wird die Anzahl der jede Sekunde angezeigten Videobilder dargestellt, die in Einzelbildern pro Sekunde gemessen wird.		
Videokompression	Hier wird der Name des Codecs angezeigt, der für die Kodierung der Videodaten in die Videodatei verwendet wird.		
Dauer	Hier wird die Länge des Videoclips angezeigt (gemessen in Stunden:Minuten:Sekunden.Hundertstelsekunden).		
AUDIOEIGENSCHAFTEN	Beschreibung		
Bitrate	Hier wird die Anzahl der Datenpunkte angezeigt, die für die Berechnung der echten Wellenform verwendet werden (gemessen in Kilobit pro Sekunde).		
Kanäle	Hier wird die Anzahl der Kanäle im Audiotrack zum Film angezeigt (mono - einkanalig, stereo - zweikanalig).		
Samplerate	Hier wird die Anzahl der Samples pro Sekunde angezeigt, die aus einem ununterbrochenen Signal genommen und in Hz gemessen wird.		
Audioformat	Hier wird der Codec angezeigt, der für die Kodierung des Soundtracks zum Film benutzt wird.		
Dauer	Hier wird die Länge des Soundtracks zum Film angezeigt (gemessen in Stunden:Minuten:Sekunden.Hundertstelsekunden).		

Hinweis: Es ist unmöglich, die Einstellungen im Profil zu ändern, weil alle Einstellungen durch Standardkompatibilität beschränkt sind und nur ein exaktes Profil gewählt werden kann.

Sobald Sie alle Parameter eingestellt haben, klicken Sie auf den Button **Weiter** >>, um zum **nächsten Schritt** zu übergehen und einen Zielordner sowie eine nach der Speicherung durchzuführende Operation zu wählen.

Wenn die erstellung des Films beendet ist, wird Ihnen vorgeschlagen das Video auf eine Disk mit einem in den **AVS Video Editor** eingeschlossenen Brennmechanismus zu **brennen**. Man braucht dabei keine zusätzlichen Programme auszuführen, um Disks zu brennen.

# Speicherung auf Gerät



Man kann die Option **Auf Gerät speichern** benutzen, um ein Video für einen tragbaren Player, ein Mobiltelefon oder eine Spielkonsole zu erstellen und es sofort aufs Gerät zu übertragen. Andere gängige Geräte werden auch unterstützt. Hier sind die folgenden Geräte verfügbar:

Apple-Geräte (iPod, iPhone, iPad), Android-Geräte (Amazon Kindle, Samsung Galaxy Tab und andere Tablets), Blackberry-Telefone, Mobiltelefone, Spielkonsolen (Microsoft Xbox 360, Sony PSP, Nintendo), Player

(Microsoft Zune, Archos, Creative Zen).

Wählen Sie das gewünschte Gerät mit einem Klick auf den entsprechenden Button in der Mitte des Fensters.

	E Apple	a Andro	id	Blackberry	
	Mobiger	räte Konso	len	Player	
Profi	Apple iPod -	(MPEG-4, 320×240)		- Erweitert	
Video	1		Audio		
Video	92	320x240 Pixel	Audio Bitrate:	96 kbps	
<b>Vide</b> r Größ Bitra	) 91 81	320x240 Pixel 920 kbps	Audio Bitrate: Kanāle:	96 kbps 2	
<b>Vide</b> s Größ Bitral Bildra	e: be:	320x240 Pixel 920 kbps 30 Einzelbilder/Sekunde	Audio Bitrate: Kanāle: Samplerate:	96 kbps 2 48000 Hz	
Video Größ Bitrat Bildra Video	e: te: kompression:	320x240 Pixel 920 kbps 30 Einzelbilder/Sekunde MPEG4 (DivX/Xvid compatible)	Audio Bitrate: Kanāle: Samplerate: Audioformat:	96 kbps 2 48000 Hz MPEG-2/4 Audio	

Dann wählen Sie eines der verfügbaren **Profile** aus dem Listenmenü und verschaffen Sie sich einen Überblick über die **Video**- und **Audio**-Eigenschaften:

Profil			
BlackBerry 81xx - (MPEG4,	Erweitert		
Video		Audio	
Größe:	320x240 Pixel	Bitrate:	96kbps
Bitrate:	460kbps	Kanäle:	2
Bildrate:	25 Einzelbilder/Sekunde	Samplerate:	44100 Hz
Videokompression:	Microsoft MPEG-4	Audioformat:	MP3
Dauer:	00:00:42.840	Dauer:	00:00:42.840

VIDEOEIGENSCHAFTEN

Beschreibung

Größe	Hier wird die Größe des Videobildes angezeigt, die im Ausgabevideo verwendet wird. Die Größe wird als Verhältnis der Breite zur Höhe dargestellt und in Pixel gemessen.
Bitrate	Hier wird die Anzahl der pro Sekunde übertragenen Bits angezeigt, die in Kilobit pro Sekunde gemessen wird.
Bildrate	Hier wird die Anzahl der jede Sekunde angezeigten Videobilder dargestellt, die in Einzelbildern pro Sekunde gemessen wird.
Videokompression	Hier wird der Name des Codecs angezeigt, der für die Kodierung der Videodaten in die Videodatei verwendet wird.
Dauer	Hier wird die Länge des Videoclips angezeigt (gemessen in Stunden:Minuten:Sekunden.Hundertstelsekunden).
AUDIOEIGENSCHAFTEN	Beschreibung
AUDIOEIGENSCHAFTEN Bitrate	Beschreibung         Hier wird die Anzahl der Datenpunkte angezeigt, die für die Berechnung der echten Wellenform verwendet werden (gemessen in Kilobit pro Sekunde).
AUDIOEIGENSCHAFTEN Bitrate Kanäle	Beschreibung         Hier wird die Anzahl der Datenpunkte angezeigt, die für die Berechnung der echten Wellenform verwendet werden (gemessen in Kilobit pro Sekunde).         Hier wird die Anzahl der Kanäle im Audiotrack zum Film angezeigt (mono - einkanalig, stereo - zweikanalig).
AUDIOEIGENSCHAFTEN Bitrate Kanäle Samplerate	Beschreibung         Hier wird die Anzahl der Datenpunkte angezeigt, die für die Berechnung der echten Wellenform verwendet werden (gemessen in Kilobit pro Sekunde).         Hier wird die Anzahl der Kanäle im Audiotrack zum Film angezeigt (mono - einkanalig, stereo - zweikanalig).         Hier wird die Anzahl der Samples pro Sekunde angezeigt, die aus einem ununterbrochenen Signal genommen und in Hz gemessen wird.
AUDIOEIGENSCHAFTEN Bitrate Kanäle Samplerate Audioformat	Beschreibung         Hier wird die Anzahl der Datenpunkte angezeigt, die für die Berechnung der echten Wellenform verwendet werden (gemessen in Kilobit pro Sekunde).         Hier wird die Anzahl der Kanäle im Audiotrack zum Film angezeigt (mono - einkanalig, stereo - zweikanalig).         Hier wird die Anzahl der Samples pro Sekunde angezeigt, die aus einem ununterbrochenen Signal genommen und in Hz gemessen wird.         Hier wird der Codec angezeigt, der für die Kodierung des Soundtracks zum Film benutzt wird.

Wenn Sie einige Einstellungen ändern möchten, betätigen Sie den Button Erweitert neben dem Listenmenü Profil.

**Hinweis**: Bitte machen Sie Änderungen, nur wenn Sie darin sicher sind, weil in einigen Fällen die Änderung der Einstellungen zur Inkompatibilität mit dem Gerät führen kann, auf dem Sie das Video abspielen werden.

Profil				
BlackBerry 81xx - (MPEC	54, 560 kbps, 320x240)		- 6	🖞 🗙 🛛 Einfach
Profilparameter Videocodec Microsoft MPEG-4		Erweitert	Audiocodec MP3	<b>-</b>
Bildgröße 320 x 240	Breite	Höhe 240	Kanäle Stereo	Samplegröße
Bildrate 25 fps	Bitrate	]	Samplerate 44100 Hz	Bitrate 96 kbps

Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, können Sie sie als Profil mit einem Klick auf den Button **Profil speichern** einem Klick auf den Button **Profil speichern** man kann auch eines der vorhandenen Profile per Button **Profil löschen** aus der Liste entfernen.

Sobald Sie alle Parameter eingestellt haben, klicken Sie auf den Button **Weiter** >>, um zum **nächsten Schritt** zu übergehen und einen Zielordner sowie eine nach der Speicherung durchzuführende Operation zu wählen.

Sobald die Erstellung des Films beendet ist, wird Ihnen vorgeschlagen ihn aufs tragbare Gerät mit dem **AVS Mobile Uploader** zu übertragen, diese Anwendung ist im **AVS Video Editor** miteingeschlossen. Man braucht keine zusätzlichen Programme zu benutzen, um

das erstellte Video auf ein Handgerät zu übertragen.

Hinweis: Bei einigen Geräten ist es für fremde Programme unmöglich, Dateien darauf zu übertragen, weil dadurch Ihre Dateidatenbank beschädigt werden kann und alle vorher hochgeladenen Dateien unzugänglich werden können. Der AVS Mobile Uploader wird bei solchen Geräten nicht ausgeführt. Bitte verwenden Sie firmeneigene Programme, die mit diesen Geräten mitgeliefert werden, um die erstellten Dateien darauf zu übertragen.

# Speicherung für Web



Man kann die Option **Für Web speichern** benutzen, um Ihr Video in eine Datei mit Hilfe von unterschiedlichen Formaten und Codecs zu speichern. Hier sind die folgenden Formate und Webportale verfügbar:

YouTube, Facebook, Twitvid, Dailymotion, Flickr, Flash, WebM, Dropbox.

Wählen Sie das gewünschte Format oder Webportal mit einem Klick auf den entsprechenden Button in der Mitte des Fensters.

Parameter der We Wählen Sie das V	bdatei erzeichnis für	s Video, das Sie erstellen oder im Web ve	eröffentlichen möchten, u	nd klicken Sie auf "Weiter".	Ŵ
You	YouTube	Facebook	<b>LV</b> Twitvid	Dailymotion	
	Flickr	Flash	WebM	Cropbox Dropbox	
Profil	Video für	YouTube		✓ Erweitert	
Video			Audio		
Größe:		640x480 Pixel	Bitrate:	128 kbps	
Bitrate:		2000 kbps	Kanāle:	2	
Bildrate:	pression	25 Einzelbilder/Sekunde H 264/0VC (Odwarsed Video Codina)	Samplerate:	44100 Hz	
Dauer:	pression	00:03:10.390	Dauer:	00:03:10.390	

Dann wählen Sie eines der verfügbaren **Profile** aus dem Listenmenü und verschaffen Sie sich einen Überblick über die **Video-** und **Audio**-Eigenschaften:

Profil			
SWF - Best Quality - (H.263	3, 640×480, 25 fps; MP3, 160 kbps)		✓ Erweitert
Video		Audio	
Größe:	640x480 Pixel	Bitrate:	160 kbps
Bitrate:	1200 kbps	Kanäle:	2
Bildrate:	25 Einzelbilder/Sekunde	Samplerate:	44100 Hz
Videokompression:	H.263 FLV Video	Audioformat:	MP3
Dauer:	00:00:52.630	Dauer:	00:00:52.630

VIDEOEIGENSCHAFTEN	Beschreibung
Größe	Hier wird die Größe des Videobildes angezeigt, die im Ausgabevideo verwendet wird. Die Größe wird als Verhältnis der Breite zur Höhe dargestellt und in Pixel gemessen.
Bitrate	Hier wird die Anzahl der pro Sekunde übertragenen Bits angezeigt, die in Kilobit pro Sekunde gemessen wird.
Bildrate	Hier wird die Anzahl der jede Sekunde angezeigten Videobilder dargestellt, die in Einzelbildern pro Sekunde gemessen wird.
Videokompression	Hier wird der Name des Codecs angezeigt, der für die Kodierung der Videodaten in die Videodatei verwendet wird.
Duration	Hier wird die Länge des Videoclips angezeigt (gemessen in Stunden:Minuten:Sekunden.Hundertstelsekunden).
AUDIOEIGENSCHAFTEN	Beschreibung
AUDIOEIGENSCHAFTEN Bitrate	<b>Beschreibung</b> Hier wird die Anzahl der Datenpunkte angezeigt, die für die Berechnung der echten Wellenform verwendet werden (gemessen in Kilobit pro Sekunde).
AUDIOEIGENSCHAFTEN Bitrate Kanäle	Beschreibung         Hier wird die Anzahl der Datenpunkte angezeigt, die für die Berechnung der echten Wellenform verwendet werden (gemessen in Kilobit pro Sekunde).         Hier wird die Anzahl der Kanäle im Audiotrack zum Film angezeigt (mono - einkanalig, stereo - zweikanalig).
AUDIOEIGENSCHAFTEN Bitrate Kanäle Samplerate	Beschreibung         Hier wird die Anzahl der Datenpunkte angezeigt, die für die Berechnung der echten Wellenform verwendet werden (gemessen in Kilobit pro Sekunde).         Hier wird die Anzahl der Kanäle im Audiotrack zum Film angezeigt (mono - einkanalig, stereo - zweikanalig).         Hier wird die Anzahl der Samples pro Sekunde angezeigt, die aus einem ununterbrochenen Signal genommen und in Hz gemessen wird.
AUDIOEIGENSCHAFTEN Bitrate Kanäle Samplerate Audioformat	Beschreibung         Hier wird die Anzahl der Datenpunkte angezeigt, die für die Berechnung der echten Wellenform verwendet werden (gemessen in Kilobit pro Sekunde).         Hier wird die Anzahl der Kanäle im Audiotrack zum Film angezeigt (mono - einkanalig, stereo - zweikanalig).         Hier wird die Anzahl der Samples pro Sekunde angezeigt, die aus einem ununterbrochenen Signal genommen und in Hz gemessen wird.         Hier wird der Codec angezeigt, der für die Kodierung des Soundtracks zum Film benutzt wird.

Wenn Sie einige Einstellungen ändern möchten, betätigen Sie den Button Erweitert neben dem Listenmenü Profil.

**Hinweis**: Bitte machen Sie Änderungen, nur wenn Sie darin sicher sind, weil in einigen Fällen die Änderung der Einstellungen zur Inkompatibilität mit dem Gerät führen kann, auf dem Sie das Video abspielen werden.

Profil							
SWF - Best Quality - (H.263, 640x480, 25 fps; MP3, 160 kbps) - Einfach							
Profilparameter							
Videocodec H.263 FLV Video		Erweitert	Audiocodec MP3	•			
Bildgröße Custom	Breite	Höhe 480	Kanäle Stereo	Samplegröße 16 bit			
Bildrate 25 fps	Bitrate	Dateityp	Samplerate 44100 Hz	Bitrate       Bitrate       I60 kbps			

Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, können Sie sie als Profil mit einem Klick auf den Button **Profil speichern** eines Man kann auch eines der vorhandenen Profile per Button **Profil löschen** aus der Liste entfernen.

Sobald Sie alle Parameter eingestellt haben, klicken Sie auf den Button **Weiter** >>, um zum **nächsten Schritt** überzugehen und einen Zielordner sowie eine nach der Speicherung durchzuführende Operation zu wählen.

Nachdem der Film erstellt wurde, können Sie ihn auf eines der populären Videoportale mit dem **AVS Video Uploader** übertragen, der in den **AVS Video Editor** eingebaut ist. Sie brauchen keine zusätzlichen Programme, führen Sie einfach die Schritte dieses Dienstprogramms aus.